

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Eliminação de estruturas

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Como eliminar a estrutura de um item na engenharia?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Engenharia (MEN) - Versão 12

Solução

Quando um item deixa de ser produzido, se faz necessário eliminar ou desativar a sua estrutura. A estrutura desativada pode permanecer no Sistema para fins de consulta.

Para desativar a estrutura do item:

É possível informar uma data de validade para os componentes que estão vinculados ao item no programa **EN0105 - Manutenção Estruturas Item**. Ao informar uma data fim, em caso de criação de uma ordem de produção aberta para o item com data posterior a data de validade informada para os componentes, estes não serão considerados como reserva na ordem.

Para a eliminação da estrutura de um item:

Deve-se eliminar os componentes um a um manualmente no programa **EN0105** ou utilizar o botão **Eliminar Estrutura** disponível na parte superior do programa para eliminação de todos os componentes. Neste momento o item passa a obter a forma de obtenção igual a **Comprado**, que pode ser visualizada no programa **CD1107 - Manutenção Item Manufatura**.

Se a estrutura for proveniente de lista de componente então, basta desvincular ou invalidar pela data a lista de componente do item no programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**, na aba **Lista Comp**. Quando utiliza-se lista de componentes, um item pode ter diversas listas vinculadas, e portanto, deve-se ter o devido cuidado ao desvincular/invalidar para que seja retirada a lista que corresponde a estrutura que deve ser eliminada ou desvincular todas as listas conforme necessidade. A lista pode ser eliminada diretamente no programa **EN0103 - Listas Componente**.

Através do programa **EN0113 - Importação Estrutura/Alternativo**, é possível desativar uma estrutura ou eliminar determinados componentes e substituir por novos componentes. O parâmetro **Eliminar Estrutura do Item**: caso marcado, serão eliminados os componentes da estrutura atual e permanecerão os componentes que estiverem no *layout* a importar. O objetivo é substituir a estrutura antiga pela nova estrutura. Este parâmetro **não** efetua somente a eliminação da estrutura, sempre terá que ocorrer a substituição de componentes, entretanto, caso seja informado um componente que não esteja cadastrado no Sistema e informado o **Tipo Sobra** igual a **4**, a estrutura será eliminada.

Também é possível fazer a alteração da estrutura a partir de um componente, utilizando o programa **EN0109 - Manutenção Componentes Onde se Usa**, que permitirá desativar ou eliminar um determinado componente em todas as estruturas que ele faz parte.

Saiba mais

Mais detalhes sobre o **EN0113** e como criar um arquivo no *Excel*, podem ser verificado nas documentações abaixo:

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Importação Estruturas

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Gerando arquivo txt através do Excel para importação