

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Como é efetuado o cálculo do ICMS da nota de Importação quando há Redução

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvida

Como é efetuado o cálculo do **ICMS** da nota de importação quando há redução?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

A base de cálculo do **ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** quando há redução do imposto na nota fiscal e possuir o **Módulo de Importação** implantado, segue o seguinte critério:

Primeiro acha-se a base do **ICMS**, para após lançar a fórmula de redução. Para achar a base do **ICMS** o Sistema utiliza a fórmula verificando no programa **IM0000 – Parâmetros de Importação** se incide **PIS - Programa de Integração Social / COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social**, e também o programa **CD2565 – Cadastro Despesas e Impostos**.

ICMS: Valor mercadoria + despesas documento + impostos.

Despesas documento:

Consiste conforme parametrização no programa **CD2565 - II - Imposto de Importação**; Frete, etc, e será considerado ou não a **Taxa SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior** conforme parametrização.

Impostos:

IPI - Imposto sobre Produto Industrializado: É verificado no programa **CD0606 – Natureza de Operação**;

PIS + COFINS: Consiste **PIS/COFINS** conforme parametrização no programa **IM0000** na pasta **PIS/COFINS**, se estiver parametrizado o campo **Incide PIS/COFINS na base do ICMS**.

Exemplo:

Valor Máquina	356.798,00
IPI - 2%	7.519,44 - Se marcado o campo incide IPI base ICMS no CD0606
II - 2%	7.372,00 - Despesas de importação do documento
Frete	11.801,78 - Despesas de importação do documento
Taxa SISCOMEX	40,00 - Despesas de importação do documento
PIS	8.303,43 - Considera PIS/COFINS como base ICMS no IM0000
COFINS	3 8.246,10 - Considera PIS/COFINS como base ICMS no IM0000

TOTAL → 430.080,74

Alíquota ICMS: 17%

%Redução ICMS: 48,23%

Como calcular a base do **ICMS** quando a tributação desta for igual a **Reduzido** ou **Outros** e o **ICMS** integra sua própria base – **IM0000**:

1. Encontrar a nova alíquota do ICMS Reduzido - quanto vai reduzir da alíquota de **ICMS** importação:

Alíquota **ICMS** Importação = Alíquota do **ICMS** * percentual de redução do **ICMS**) / 100

Alíquota **ICMS** Importação = (17 * 48,23) / 100

Alíquota **ICMS** Importação = **8,1991**

Nova alíquota **ICMS** Importação = (alíquota ICMS - alíquota **ICMS** importação)

Nova alíquota **ICMS** Importação = 17 - **8,1991** = **8,8009**

2. Calcular a nova base do ICMS com alíquota reduzida:

Base do **ICMS** = Base **ICMS** / ((100 - **nova alíquota ICMS** importação) / 100)

= 430.080,75 / ((100 - 8,8009) / 100)

= 430.080,75 / 0,911991

= **471.584,42**

3. Reduzir a base do **ICMS** encontrada aplicando o **% de redução**:

Base do **ICMS** = Base do **ICMS** - percentual de redução do **ICMS**

= 471.584,42 - 48,23% = **227.445,16**

4. Calcular o valor do ICMS com a base e alíquota normal:

Valor do **ICMS** = 227.445,16 * 17% = **38.665,67**

Importante

O cálculo somente será efetuado se o **Estabelecimento** estiver parametrizado para que o **ICMS integre a sua própria base** no **IM0000** pasta **Impostos**. Caso o parâmetro não esteja marcado, esse cálculo não será realizado.

Além do reportado acima, existe um **parâmetro** no programa **CD0606**, pasta **Importação**, campo **Alíquota Total ICMS Reduzido** que influencia no cálculo de redução. Quando o **ICMS** é parametrizado com **redução** e também para incidir sobre a sua própria base, o cálculo do módulo **Importação** aplica a redução na alíquota antes de calcular o valor do **ICMS** a ser inserido sobre sua própria base. Em algumas situações, esse cálculo do valor do **ICMS** a ser inserido sobre sua própria base deve ser realizado com a alíquota original e a **redução** só deve ser aplicada posteriormente.