

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Contadores no módulo de Abastecimento e Lubrificação

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:50 min**

Dúvida

Como utilizar **contadores** no módulo de **Abastecimento e Lubrificação**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - versão 12

Solução

A parametrização de contadores na rotina **AB0138A - Manutenção Equipamento** ocorre nos campos:

- **Contador Inicial:** Neste campo deve-se informar o valor do contador do equipamento no momento do cadastro do equipamento.
O contador é o hodômetro ou horímetro do equipamento.
- **Uso Inicial:** Deve-se informar para uso inicial o total de percurso já realizado pelo equipamento até o momento do cadastro. O **uso inicial** é controlado separado do contador porque em muitos casos os valores podem não coincidir:
 - Em alguns equipamentos, o contador, nesse caso um hodômetro, tinha apenas 5 dígitos. Assim, quando o mesmo ultrapassava o valor de 99.999,9 os valores eram zerados. Neste caso o contador inicial seria 5.000,0 porém o uso inicial que deve ser informado é de 105.000,0.
 - É comum, principalmente em caminhões, a quebra de contadores hodômetros. Desta forma, o valor da vida atual do equipamento em **Km - Quilômetros** pode não coincidir com o valor do contador atual.

Estes valores de **Contador inicial** e **Uso inicial** são importantes pois é a partir deles que o Sistema irá calcular a próxima quilometragem em função da primeira ficha de abastecimento ou lubrificação.

A parametrização de contadores na rotina **AB0618 - Histórico Vida Equipamentos** ocorre nos campos:

- **Contador:** Este campo apresenta o valor do contador no momento em que o apontamento é gerado, ou seja, o valor que está sendo apresentado no contador do equipamento na hora em que o apontamento é feito. Neste caso 13.207,0 **Km**.

- **Uso Real:** Apresenta a vida acumulada do equipamento. Este campo é gerado em função da evolução do contador. Porém se em um abastecimento o contador quebra ou é trocado, o Sistema continua calculando o uso real acumulado do equipamento, através da liberação do documento pelo usuário. Ou seja, este campo apresenta o valor da quilometragem rodada pelo equipamento independente do valor que está no contador. Ele mostra ao usuário o que o equipamento rodou em toda a vida.

A parametrização de contadores na rotina **CO0601B - Consulta Vida Componente** ocorre nos campos:

- **Uso Inicial:** Este campo apresenta o uso inicial do componente em **Km**, horas, para a vida que está sendo cadastrada. Desta forma, pode-se cadastrar componentes **usados** no Sistema que a durabilidade será controlada a partir do valor informado.
- **Uso Atual:** Este campo apresenta o uso atual da vida do componente. Para vidas com data final informada, apresenta a durabilidade total do componente na vida consultada. Após aplicar o componente em um equipamento, o percurso será alimentado através dos abastecimentos deste equipamento. A distância percorrida pelo equipamento será adicionada no campo **Uso Atual** da vida do componente, para consultar a durabilidade do mesmo.

A parametrização de contadores na rotina **PN0111B - Vida dos Pneus** ocorre nos campos:

- **Uso Inicial:** Este campo tem a função de informar o uso inicial do pneu no momento do cadastro do mesmo. Esta opção tem a finalidade de registrar o percurso já realizado pelo pneu até o momento do seu cadastro, pneus que estão em atividade. Será sugerido como uso inicial à diferença entre os sulcos do pneu multiplicado pelo consumo padrão do desenho:

Uso Inicial = Consumo Desenho Pneu * (Sulco Inicial – Sulco final).

Sendo que estes sulcos são os informados no **PN0111B**.

- **Uso Atual:** Este campo apresenta o uso real do pneu, ou seja, apresenta a quilometragem real já rodada pelo pneu. Após informar o uso inicial do pneu, será gravado automaticamente o uso final do pneu. Após aplicar o pneu em um equipamento, o percurso será alimentado através dos abastecimentos deste equipamento. A distância percorrida pelo equipamento será adicionada no campo **Uso Atual** da vida do pneu, para consultar a durabilidade do mesmo.