

Cross Segmentos - Linha Datasul - FCI - Não gera a estrutura da FCI no programa FT0522 por Ordem de Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como identificar o motivo de não gerar a estrutura da **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação** pelo programa **FT0522 - Geração Estrutura Item Importado** utilizando **Ordem de Produção**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) – Todas as versões.

Solução

Para identificar o motivo de não gerar a estrutura do item pelo **FT0522** quando no programa **FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação** está parametrizado a **Base Valorização** como **Ordem de Produção**, é necessário observar as seguintes situações:

1. Verificar se o item principal possui relacionamento / vínculo com o estabelecimento, seja por: movimentos de entrada, ordem de produção, dentre outras movimentações que criem o vínculo. Não há necessidade de **saldo**, mas deve existir algum **movimento** do item no estoque. Esta situação acontece geralmente quando o item é novo e não teve nenhuma movimentação;
- 2 - Verificar a estrutura gerada na ordem de produção no programa **CP0507 – Relacionamentos da Ordem**, se o componente que tem conteúdo importado está sendo requisitado pelo estoque na ordem de produção, observando a informação no campo **Qtde Atendida**, que deve estar diferente de 0 - zero;
- 3 - Verificar se o **Item Principal** possui componentes com origem importada: 1, 2, 3, 5 ou 8 e estejam como comprado no programa **CD0147 – Manutenção Itens x Estab Faturamento** e/ou **CD0903 – Atualização Itens Faturamento**. O **Item Principal**, que é o pai, deve ser **Fabricado**;
- 4 - A **Ordem de Produção** deve ter início e término dentro do período informado no **FT0522**;
- 5 - A **Ordem de Produção** deve estar com o status **Terminada** ou **Finalizada**. É possível consultar a situação da ordem no programa **CD9070 - Ordens Produção**;
- 6 - O tipo da **Ordem de Produção** deve ser: **1 – Interno**, **2 – Externo** ou **3 – Interno/ Externo**. É possível consultar a informação no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**, alterando o cabeçalho da ordem, ou no **CD9070**.

Ao parametrizar o programa **FT0522**, pasta **parâmetros** é importante verificar o **Estado do item** componente para a geração da estrutura. A consulta é possível no programa **CD0140** - **Manutenção Item x Estab Materiais**, verificando o campo **Situação: Ativo; Obsoletos Ordem Automática; Obsoleto Todas as Ordens; Totalmente Obsoletos**.

Importante

No programa **CD9070** é possível consultar se a **Ordem de Produção** foi **Terminada** ou **Finalizada**, se é do tipo **Interna**, **Externa** ou **Interna/Externa** e o período de início e fim da ordem.