

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0301 - Importação de Layout

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como atualizar o *layout* disponível no programa **LF0200**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Todas as versões

Solução

Para atualizar o *layout* que fica disponível no programa **LF0200**, realize os seguintes passos:

1. Acessar o programa **LF0301**;
2. Na aba **Seleção**, informar no campo **Código do Layout** o código do *layout* desejado, conforme tabela:

Código	Descrição do Layout
1	Ato Cotepe 70/2005
2	Suframa - Portaria 529
7	DEIF PA
12	Sped Fiscal V017 - a partir de 01/01/2023
30	Sped Contribuições
50	SEF 2 - PE
51	EDOC - PE
52	DIEF ES
60	REINF
121	Sped Fiscal V001 - até 31/12/2009
122	Sped Fiscal V002 - a partir de 01/01/2010
123	Sped Fiscal V004 - a partir de 01/01/2011
124	Sped Fiscal V005 - de 01/01/2012 a 30/06/2012
125	Sped Fiscal V006 - de 01/07/2012 a 31/12/2014
126	Sped Fiscal V009 - a partir de 01/01/2015
127	Sped Fiscal V010 - a partir de 01/01/2016
128	Sped Fiscal V011 - a partir de 01/01/2017
129	Sped Fiscal V012 - a partir de 01/01/2018
130	Sped Fiscal V013 - a partir de 01/01/2019
131	Sped Fiscal V014 - a partir de 01/01/2020
132	Sped Fiscal V015 - a partir de 01/01/2021
133	Sped Fiscal V016 - a partir de 01/01/2022

Nesta tela o parâmetro **Importação Layout SPED Fiscal \ SPED Contribuições**, pode ser utilizado para a atualização de todos os *layout's* do **Sped Fiscal** e **Contribuições**. Marcando esta opção serão atualizados no ambiente TODOS os *layout's* disponíveis relacionados ao **Sped Fiscal** e **Sped Contribuições** automaticamente.

3. Na pasta **Parâmetro**, deve ser selecionado:

Tipo de Geração: Importa *Layout*

- **Diretório Exportação/Importação:** Informar o diretório onde se encontra a pasta **LFP** atualizada em seu ambiente. Esta pasta pode ser do pacote da expedição, atualização via console ou liberação especial. A recomendação é que seja utilizada sempre a mais atual. Indicar o caminho informando até a pasta **LFP**, como no exemplo: **C:\temp\lfp**
Os arquivos **.d**, contidos nesta **LFP** que foi utilizada na importação do *layout*, precisam estar direcionados no *propath*, pois na execução do programa **LF0200**, estes arquivos são verificados novamente e precisam estar compatíveis com o que foi importado.

Importante

Recomendamos que a cada atualização da versão do ambiente, ou atualização do *patch* através do **Console de Atualização**, seja avaliada a necessidade de realizar uma nova importação de *layout*.

Saiba mais

Sobre a importação do *layout* do **ECD - Escrituração Contábil Digital** consultar o *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0200 - Layout Geração dos Arquivos

Glossário

LF0200 - Interpretador de *Layout*

LF0301 - Importação de *Layout*

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital