

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Parametrização de conexão ao banco EMSFND

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:15 min**

Dúvida

Como fazer a correta parametrização do banco **EMSFND** para sanar a lentidão no **MLA**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) -
Versão 12

Solução

O banco **Foundation EMSFND** do produto **Datasul** possui sua particularidade na parametrização de conexão do produto ao banco de dados, neste caso a parametrização de conexão a este banco deverá ser realizada no arquivo **.pf** do respectivo atalho **produto**, **appserver**, conforme exemplo abaixo:

-db emsfnd

-ld emsfnd

-S 23619

-H servidor

-N tcp

Vale lembrar que a parametrização de conexão ao banco de dados do **Foundation EMSFND**, não pode ser definida no programa **btb962aa - Parâmetros do Foundation**, pois caso o mesmo esteja parametrizado neste cadastro, acarretará em irregularidades no Sistema, como por exemplo, alteração no processo de conexão do **RPW** ao banco de dados ou como lentidão no portal do **MLA**.

A parametrização acima é uma particularidade do **EMSFND**, para o restante das conexões com os bancos de negócio **Financeiro**, **Controladoria**, **Recursos Humanos** entre outros, deverá ser realizado através do programa **btb962aa - Parâmetros do Foundation**.