

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Conceito fator de conversão de unidades e parametrização

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:19 min**

Dúvida

Como parametrizar fator de conversão?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

O **Fator de Conversão** é um índice utilizado para converter a unidade interna da empresa para a unidade do fornecedor e vice-versa. Esse processo deverá ser definido na rotina **CC0105 - Manutenção Itens x Fornecedor**.

A alteração do **Fator de Conversão** e casas decimais no **CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor**, irá alterar todo o histórico do fornecedor para este item na base de dados, desde pedidos já **Recebidos**, **Ordens Confirmadas**, e até mesmo notas fiscais já atualizadas - movimentos de recebimentos existentes na base para o **item x Fornecedor**. Esta alteração deve ser realizada com muita cautela.

1. Primeiro Exemplo:

Supondo que um determinado fornecedor venda suas mercadorias em **CX - Caixas** e a **unidade interna** de uma empresa é em **UN - Unidade**. Cada caixa corresponderá a 24 unidades, conforme abaixo:

$$\text{Fator} = \frac{\text{unidade fornecedor } 1}{\text{unidade interna } 24} = \frac{1}{24} = 0,041666666$$

- Fator de conversão.....: 41666666
- Número de casas decimais.: 9

2. Segundo Exemplo:

Supondo que um determinado fornecedor venda suas mercadorias em **CX - Caixas** e a **unidade interna** de uma empresa é **PC - Peça**. Cada caixa corresponderá a 50 peças, então:

$$\text{Fator} = \frac{\text{unidade fornecedor } 1}{50} = \frac{1}{50} = 0,02$$

unidade interna 50

- Fator de conversão.....: 2
- Número de casas decimais.: 2

3. Terceiro Exemplo:

Supondo que um determinado fornecedor venda suas mercadorias em **KG - Quilo** e a **unidade interna** de uma empresa é **TN - Tonelada**. Cada tonelada equivale a 1000 **kg**, então:

$$\text{Fator} = \frac{\text{unidade fornecedor } 1000}{\text{unidade interna } 1} = \frac{1000}{1} = 1000$$

- Fator de conversão.....: 1000
- Número de casas decimais.: 0

4. Quarto Exemplo:

Suponhamos que um determinado fornecedor venda suas mercadorias em **TN - Tonelada** e a **unidade interna** de uma empresa é **KG - Quilo**. Cada tonelada equivale a 1000 **kg**, então:

$$\text{Fator} = \frac{\text{unidade fornecedor } 1}{\text{unidade interna } 1000} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

- Fator de conversão.....: 1
- Número de casas decimais.: 3

A **ordem de compra** sempre é cadastrada na **unidade de medida** da empresa e sua ficha de cotação é impressa na **unidade de medida** do fornecedor, sendo a negociação do melhor preço na unidade do fornecedor e não na unidade da empresa.

No **cadastro do item** deve permanecer a unidade interna da empresa e no **pedido de compra** é impressa a **unidade de medida** e o preço do fornecedor.

No **recebimento do material** a quantidade do fornecedor é dividida pelo fator de conversão a fim de se obter a quantidade na unidade interna da empresa.

Verificar também os parâmetros relacionados:

Quantidade Fracionada – CE0106 - Manutenção Itens Estoque.

Fator Conversão e Número Casas Decimais - CC0105 - Manutenção Itens x Fornecedor.
Converte Qtde. do Emitente = Não – RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento.

Importante

Para trabalhar com **Fator de Conversão** em itens que não possuam o relacionamento **CC0105 Item X Fornecedor** o fator de conversão deverá estar cadastrado no programa **CD0902 - Fatores de Conversão**.

Saiba mais

Para saber como fazer a parametrização de mais de uma unidade de negócio por fornecedor consultar o *Link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Parametrização para tratar mais de uma unidade de medida por fornecedor](#).