

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo Básico do processo de beneficiamento externo na Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:24 min**

Dúvida

Qual é a sugestão de fluxo básico para atender ao processo de beneficiamento externo na **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

O item deve estar previamente cadastrado no programa **CD0204 - Implantação Item** e possuir uma estrutura no **EN0105 - Manutenção Estruturas Item**. O tipo de controle do item deve ser **Total**.

No **EN0105**, deve-se informar os componentes que serão consumidos e os que serão enviados para beneficiamento.

Se for necessário gerar ordem de compra automaticamente para o serviço de beneficiamento, então, no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**, pasta **Pag 3**, deve ser marcado o parâmetro **Gera Ordem Compra de Beneficiamento**.

Para entender melhor o fluxo, segue abaixo um exemplo.

Exemplo:

Item **A**, feito de **B**, **C** e **D**.

1. Abrir a ordem de produção do tipo **Externa** no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** e informar uma **Linha de produção** do tipo **Ordem de Serviço**. Também é uma premissa para as ordens de beneficiamento que o **Tipo de reporte** da ordem seja por **Ordem**. Esta ordem vai apresentar os componentes que serão consumidos/beneficiados.
2. No módulo **Faturamento** emitir a nota fiscal de saída utilizando uma natureza do tipo Remessa de Beneficiamento, informando o número da ordem de produção para enviar os itens **B**, **C** e **D** para beneficiamento.

Na atualização dessa nota fiscal no **Estoque** pelo programa **FT2100 - Atualização Estoque**, será gerado o saldo em poder de terceiros para os itens **B**, **C** e **D**. Essa movimentação poderá ser consultada através do relatório gerado pelo programa **RE0508 - Listagem Saldo Terceiros** ou nos programas de consultas: **RE0407 - Implantação Saldos Poder Terceiros** ou **RE0408 - Atualização Saldos Poder Terceiros**.

3. Ao retornar o material beneficiado, o fornecedor envia uma nota fiscal do tipo retorno de beneficiamento. Para dar entrada nesta nota no módulo de **Recebimento**, deve-se utilizar uma natureza de operação do tipo **Retorno Beneficiamento**, pois esta nota vai baixar o saldo em poder terceiros gerado pela remessa e requisitar as quantidades dos componentes retornados contra a ordem de produção. Se a ordem foi informada na nota de saída, vai sugerir automaticamente na nota de retorno, porém, caso não seja informada na saída, então, deve-se informar manualmente na entrada para que ocorra a requisição dos componentes contra a ordem de produção.

Os itens que estão retornando devem estar parametrizados para o **Tipo de Requisição** igual a **Normal** no **CD1112 - Itens x Estabelecimentos** para o estabelecimento que está recebendo.

Em seguida, deve-se dar entrada na nota de cobrança de serviço que vai enviar o valor do serviço para a ordem de produção. Esta nota deve utilizar uma natureza de operação do tipo **Material Agregado**. Na nota de material agregado, deve-se informar também a ordem de produção. Assim, habilitará o botão **Acabado** para realizar a geração do item Acabado.

Ao atualizar a nota, será realizada uma **REQ - Requisição** apenas de valor para o item Pai da ordem, visto que a quantidade é gerada no Acabado. Também será gerado automaticamente o reporte do Acabado que foi gerado pelo botão **Acabado**. Essas informações podem ser consultadas no programa **CP0507 - Relacionamentos Ordem**.

A nota de retorno obrigatoriamente deve dar entrada **antes** da nota de cobrança do serviço **ou junto** com a mesma. E, nas duas notas deve existir o número da ordem de produção informado para que as movimentações ocorram corretamente.

Este processo é todo realizado via **Recebimento**, ou seja, não necessita realizar reporte pela **Produção**.

Quando for necessário desatualizar a nota de retorno beneficiamento no **RE0402 - Desatualização Documentos**, o programa não irá gerar o estorno da requisição, ou seja, será eliminado o movimento de **REQ - Requisição** que tinha sido criada na atualização. Ao contrário da desatualização do Acabado, que irá criar o movimento de estorno **EAC - Estorno do Acabado**. Neste caso, para desatualizar a nota do Acabado precisa marcar a opção **Desatualiza Acabado na Produção** no **RE0402**.

Saiba mais

O Sistema não possui tratativa para refugo no beneficiamento. Neste caso, é necessário seguir as orientações contidas na documentação:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Baixa de refugo no beneficiamento

Referente à parametrização para a emissão das notas fiscais, acesse os artigos relacionados abaixo para mais detalhes:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Faturamento para utilizar o processo

de Beneficiamento/Industrialização

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Beneficiamento com Geração de Acabado