

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Baixa manual de Saldo em Poder de Terceiros

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:03 min**

Dúvida

Como pode ser feita a **baixa manual** de **saldo em poder de terceiros**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Em diversas situações, por parametrização inadequada ou para operacionalizar controles de materiais de/em terceiros, utiliza-se a função de atualização dos saldos. Este procedimento deve ser feito com informações coerentes e principalmente, conscientes do seu efeito no Sistema.

1. Acesse o programa de **Manutenção de Natureza de Operação - CD0606**. Localize ou inclua a natureza de operação parametrizada como **Operação com Terceiros** com o **Tipo Oper Terceiros** igual a **Retorno Beneficiamento** ou **Devolução Consignação**.

2. Acesse o programa de **Atualização de Saldos Em Poder de Terceiros - RE0408**. Localize o documento de origem da transação. Acione o botão **Incluir** no rodapé do programa, pasta **Movimentos**. Inclua o movimento utilizando a natureza de operação contrária a original.

A **data do movimento** informada deve ser dentro do período aberto no **Estoque**. A **conta** solicitada será utilizada apenas se houver movimento posterior a este, feito pelo **Recebimento** e será utilizada para requisição do material. Portanto, exceção feita para itens **Débito Direto** e **Físicos**, normalmente permanece zerada.

O programa de **Atualização de Saldos Em Poder de Terceiros - RE0408** não efetua qualquer contabilização ou movimentação no **Estoque**. Logo, se for necessário algum acerto do **Estoque** ou **contábil**, deve ser feito na **Contabilidade** ou via **Transações Diversas - CE0220**.

Além disso, não permite efetuar baixa de saldo de terceiros provenientes de notas de **Transferência entre Estabelecimentos**, o documento é apresentado na pesquisa desse documento, porém não permite alteração pelo mesmo motivo, por ser uma **NFT - Nota Fiscal de Transferência entre Estabelecimentos**. A baixa somente pode ocorrer através da entrada na nota de transferência no estabelecimento de destino.