

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Grade contábil de uma NF de entrada de Transferência entre Estabelecimentos

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:09 min**

Dúvida

Como é formada a **Grade Contábil** de uma nota fiscal de entrada de **Transferência entre Estabelecimentos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

A contabilização de uma nota fiscal de entrada de **transferência entre estabelecimentos** segue a regra abaixo:

Débito:

- Valor do material na **Conta de Saldo do Item** - programa **CE0110 - Manutenção Contas Contabilização**.
- Valor dos impostos na **Conta de Impostos a Recuperar** - programa **CD0602 - Manutenção Estabelecimentos**.

Quando o **Código de Tributação** do **IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados** for igual a **Tributado** na nota fiscal de saída de transferência e na entrada desta transferência o **Código de Tributação** for igual a **Outros**, o lançamento a débito será feito na **Conta de saldo do grupo de estoque do item** - programa **CE0110**.

Crédito:

- Valor do material na **Conta Transitória de Transferência** - programa **CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque**.
- Valor dos impostos na **Conta de Despesa de Impostos** - programa **CD0309 - Manutenção Contas Faturamento**.

Para buscar as contas de despesa de impostos do programa **CD0309**, o **Recebimento** pesquisa primeiramente utilizando a **Natureza de Operação** e a **Série** da nota fiscal de **Entrada**.

Se não for encontrado tal grupo de **Contas Faturamento**, **CD0309** com os dados da nota de entrada, será feita nova pesquisa utilizando a **Natureza de Operação** e a **Série** da nota fiscal de **Saída**.

O Estabelecimento usado na pesquisa das **Contas Faturamento** é sempre o **Estabelecimento de Origem**.

Quando o **Recebimento** não encontra nenhum grupo de **Contas Faturamento, CD0309** utiliza a conta **Transitória de Transferência** para substituir as contas faltantes de despesas de impostos.

Com relação a valorização:

Se no programa **CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque**, aba **Fechamento**, a opção **Tipo Fechamento** for **Único**, o Sistema ainda verifica na aba **Médio**, o parâmetro **Valoriza Transferência:**

Médio ou Informado.

Com isso a **Conta de Saldo por Grupo de Estoque** e a **Conta Transitória de Transferência**, os valores na Grade Contábil da nota de transferência serão valorizadas ao **valor médio** ou ao **valor informado** do estabelecimento de origem.

Se no programa **CE0101**, aba **Fechamento**, a opção **Tipo Fechamento** for **Por Estabelecimento:** Com isso a **Conta de Saldo por Grupo de Estoque** e a **Conta Transitória de Transferência**, os valores na Grade Contábil da nota de transferência serão valorizadas sempre ao **valor informado** do estabelecimento de origem.

Para contabilização é utilizada a **Conta de Saldo por Grupo de Estoque do item Branco** do estabelecimento de entrada. O item débito direto branco é utilizado internamente pelo Sistema.

Saiba Mais

Para mais informações sobre o conteúdo relacionado acima, acessar o *link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Geração da Grade Contábil das notas de entrada do Recebimento](#)