

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Geração da REQ - Requisição automaticamente para o Retorno de Beneficiamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como gerar a **REQ - Requisição** automaticamente para o **Retorno de Beneficiamento**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Todas as versões

Solução

Quando a Ordem de Produção for do Tipo **Externa** e os componentes da ordem tiverem **Tipo Requisição** como **Transferência** no programa **Alteração Item - CP0105**, a **REQ - Requisição** será gerada automaticamente pela função **Acabado**, dentro da pasta **Agregado**, no programa **Manutenção de Documentos - RE1001**. Se o **Tipo Requisição** for **Normal**, na nota de retorno deverá constar o número da ordem de produção para que a **REQ** seja realizada.

Sendo assim, para o componente da ordem e estabelecimento de entrada da nota, no programa **Itens x Estabelecimento - CD1112**, pasta **Produção 2**, o campo **Tipo Requisição** deve ser igual a **Transferência**. Dessa forma o recebimento automaticamente gera a **REQ - Requisição** e o **ACA - Acabado**.

Se o **Tipo Requisição** estiver como **Normal**, será necessário fazer a nota de **Retorno do Beneficiamento** e após a sua atualização, deve-se executar o programa **Manutenção Requisição Materiais - CP0309** para atender a quantidade da reserva. Após essa execução, poderá ser lançada a **Nota do Agregado**, para a cobrança do serviço e geração do acabado.

Na **Nota do Agregado**, cobrança do serviço, poderá ser informada uma ordem de compra, do tipo **Beneficiamento**. Nessa ordem deverá ser informado o componente da ordem e a quantidade da nota de saída.

Quando a ordem de produção for do tipo **Interna**, será gerado **REQ** automaticamente pela função **Acabado** no **RE1001** independente do tipo de requisição do componente, **Transferência** ou **Normal**.