

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE -

Parametrização da Manifestação de Destinatário

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:15 min**

Dúvida


Qual a parametrização para a **Manifestação do Destinatário**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Primeiramente o usuário que irá realizar a manifestação e parametrização deverão possuir permissão para esse processo no programa **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento**, marcando o parâmetro **Atualiza Manifestação Destinatário**. Esse parâmetro indica se o **Usuário do Recebimento** possui permissão para realizar a **manifestação** ou não, válida para o **Monitor** e todo o novo processo.



Para realizar a parametrização básica da manifestação foi desenvolvido um novo programa chamado **RE0121 - Parâmetros Manifestação Destinatário** que serve para gravar as parametrizações de emissão da **manifestação do destinatário** para configuração do **TSS - Totvs**

Sped Service e definição de regras para realizar esse processo no **Recebimento** definido por **Estabelecimento**.

Este programa só pode ser acessado se:

- A função **NFe** precisa estiver ativa no **CD7070 - Função Liberação Especial**;
- Usuário corrente ter permissão para **RE0101**;
- O **estabelecimento** estiver parametrizado para **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**;

Caso essa parametrização não estiver corretamente realizada será apresentado os seguintes erros:

- Se a função **NFe** não estiver ativa é apresentada a mensagem de erro: **27.372 – Função NF-e não implantada!**.
- Caso o usuário que estiver realizando o cadastro não possuir permissão para realizar a **manifestação de destinatário** definida no programa **RE0101**, é apresentada a mensagem de erro: **52.758 – Usuário não habilitado para realizar Manifest. Destinatário!** e todos os campos da tela ficam desabilitados, inclusive o botão **Salvar**.
- Caso o **estabelecimento** esteja parametrizado para **Transmissão Manual** todos os botões e campos da tela ficam desabilitados. Neste caso, é mostrado a mensagem ao usuário que a funcionalidade de **Manifestação de Destinatário** está habilitada somente para utilização de **Aplicativo de Transmissão**, mensagem de erro: **52.759 – Estabelecimento com Tipo de Transmissão Inválida!**.