

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

 Tempo aproximado para leitura: **00:08:52 min**

Dúvida

Como receber um **DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

No programa de inclusão do **Cabeçalho do Documento - RE1001A**, há um campo para que seja informada a **chave de acesso** do **DANFE** que está sendo recebido. Para que esse campo seja habilitado, são verificados os seguintes cadastros no Sistema:

1. O **Emitente** do documento:

1.1 Quando o emitente cadastrado é um **fornecedor**:

No programa de **Manutenção de Fornecedores - CD0401**, o campo **Fornecedor emite NF-e/CT-e - Nota Fiscal Eletrônica** e **Conhecimento de Transporte Eletrônico** na aba **Fiscal** está marcado.

1.2 Quando o emitente cadastrado é um **cliente**:

No programa de **Manutenção de Clientes - CD0704**, o campo **Recebe NF-e** na aba **Fiscal**. O cadastro do cliente é consistido quando a operação for **Devolução de Clientes** ou **Entrada de Remessa de Beneficiamento**.

2. A **Natureza de Operação**:

No programa de **Manutenção de Natureza de Operação - CD0606**, o campo **Modelo NF-e/CT-e** na aba **Geral** deve conter o valor igual a **55 - Modelo da Nota Fiscal Eletrônica** ou **57 - Modelo do Conhecimento de Frete Eletrônico**.

Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro **Gerar Nota Faturamento** marcado, o campo **Chave de Acesso** ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo Sistema na geração da nota fiscal no módulo de **Faturamento**.

3. O Campo **Chave de Acesso**:

O campo **Chave de Acesso** foi dividido de forma a facilitar sua digitação pelo usuário do

Recebimento. Exemplo de uma chave de acesso: 42-1105-99.999.999/0001-91-55-001-000.000.001-012.345.678-5 A chave de acesso é formada pelas informações abaixo:

3.1 O Código da **Unidade de Federação**:

Tamanho: 2 dígitos. Valor do campo no exemplo: 42. O código da unidade de federação deve estar cadastrado no programa de **Unidades de Federação - CD0904**, através do campo **Código UF - Unidade de Federação** da **Tabela IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa**. Nesse campo será exibido o código da unidade de federação do emitente do documento e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

3.2 O **Ano** e **Mês** da **emissão** da nota fiscal:

Tamanho: 4 dígitos. Valor do campo no exemplo: 1105. Será exibido o ano e mês conforme a data digitada no campo **Data Emissão** do programa.

3.3 O **CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica** - do Fornecedor:

Tamanho: 14 dígitos. Valor do campo no exemplo: 99999999000199. Nesse campo será exibido o **CNPJ** do emitente da nota, conforme o **cadastro do emitente - Fornecedor - CD0401** ou **Cliente - CD0704**.

3.4 O **Modelo** da Operação Eletrônica:

Tamanho: 2 dígitos. Valor do campo no exemplo: 55. Nesse campo será exibido o modelo definido na natureza de operação e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

3.5 A **Série** da Nota Fiscal:

Tamanho: 3 dígitos. Valor do campo no exemplo: 001. Nesse campo será exibida a série conforme o conteúdo digitado no campo **Série** do programa.

3.6 O **Número** da Nota Fiscal:

Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo: 000000001. Nesse campo será exibido o número do documento conforme o conteúdo digitado no campo **Documento**.

3.7 O **Código Numérico**:

Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo: 012345678. Nesse campo, por padrão, o programa informa o número do documento digitado. Porém essa informação deve ser alterada conforme a numeração impressa no **DANFE** recebido.

3.8 O **Dígito Verificador**:

Tamanho: 1 dígito. Valor do campo no exemplo: 5. O dígito verificador da chave de acesso é resultado de um cálculo baseado nos demais dígitos da chave de acesso. Deve ser alterada conforme a numeração impressa no **DANFE** recebido.

4. Informações Adicionais:

4.1 Se no programa **CD0401**, pasta **Fiscal**, não está mostrando o campo **Fornecedor Emite NF-e**, para que este campo seja mostrado, a função **nfe** deve estar ativa. Para ativar deverá ser utilizado o programa **CD7070 - Função Liberação Especial**.

4.2 Não habilitou o campo da **Chave de Acesso**:

Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro **Gerar Nota Faturamento** marcado, o campo **Chave de Acesso** ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo Sistema na geração da nota fiscal no módulo de **Faturamento**.

A natureza de operação ou o emitente não estão parametrizados corretamente. Será necessário revisar a parametrização.

4.3 Mensagem **932 – Dígito verificador do incorreto. O cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto. Deseja continuar?**

Essa mensagem é apresentada quando algum cálculo do dígito verificador ficou diferente do dígito verificador digitado. Portanto, será necessário verificar se os números apresentados/digitados na chave de acesso estão exatamente iguais ao **DANFE** recebido.

4.4 Os dois primeiros dígitos da chave não são apresentados em **notas de transferência**:

Isso ocorre quando não é localizado o emitente da nota fiscal de saída de transferência. Há alguma informação que não está correta na digitação da nota de entrada de transferência. Ao clicar no botão **Detalhar** será apresentada alguma mensagem de erro referente a entrada de transferência.

4.5 Mensagem **33.140 – DANFE Inválido** na atualização da nota:

Quando o Sistema está parametrizado para utilizar um *software* de integração com a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, exemplo: **TOTVS/TSS, NeoGrid/Integrator**, etc., no momento da atualização da nota o Sistema através desse *software* é feita uma consulta da chave de acesso na **SEFAZ**. Quando ocorre essa mensagem, deve ser verificado se a chave de acesso digitada no **Recebimento** está autorizada no portal da **SEFAZ**.

Execute o relatório **RE0501 - Listagem Documentos** para o documento que apresentou a mensagem, copiar a chave de acesso, entrar no portal nacional da **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica**, escolher a opção de **Consulta Resumida da NF-e** e consultar a chave de acesso.

Se a chave de acesso estiver autorizada no portal da **SEFAZ**, é necessário entrar em contato com o suporte do *software* responsável pela integração para que seja avaliado.

Quando ocorre a mensagem **33.140 - DANFE Inválido** a nota não é integrada apenas com o módulo de **Obrigações Fiscais**. Há duas alternativas para contornar essa situação, enquanto não seja avaliada a causa da mesma.

4.5.1 Atualizar os documentos, mesmo com a ocorrência da mensagem. Com isso, o documento

não será integrado com o módulo de **Obrigações Fiscais**. Após identificamos a causa dessa situação, será possível executar o programa **RE0405 - Integração Obrigações Fiscais** para fazer a atualização em **Obrigações Fiscais** dessas notas.

4.5.2 Parametrizar o usuário no **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento** para que permita **Atualizar OF com NF-e inválida**. Com isso, a mensagem **33.140 - DANFE Inválido** será apresentada na atualização, porém o documento em questão será atualizado em **Obrigações Fiscais**.

4.6 Mensagem **27.979 – Atenção: A consulta da validade da Chave de Acesso da NF-e deve ser feita manualmente através do site da SEFAZ do estado do emissor da nota**.

Essa mensagem é apenas uma advertência. Quando se utiliza a transmissão manual com a **SEFAZ**, o Sistema não consegue efetuar a consulta da chave de acesso no portal da **SEFAZ**. Portanto, o usuário deve consultar manualmente se a chave de acesso digitada no **Recebimento** está autorizada na **SEFAZ**. Não há parâmetro que desabilite essa mensagem pois o objetivo é somente alertar o usuário, não terá nenhum outro impacto para o **Recebimento**.