

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Utilização do processo de Emissão da NFe Manual no Datasul

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida

Como utilizar o processo de Emissão da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** Manual no **Datasul**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Solução

A emissão da **NFe** utilizando o processo **Manual** do Sistema segue as mesmas parametrizações de emissão como o processo **Automático**. Basicamente a única diferença é a **Transmissão** que ao invés de ser utilizado um **Aplicativo de Transmissão** como **TSS - Totvs Service SOA, Neogrid, TC2.0 - Totvs Colaboração 2.0**, utiliza a **Transmissão Manual**, gerando assim o arquivo da **NFe** no diretório definido.

A parametrização no programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**, guia **Doc Eletrôn** deve ser realizada conforme abaixo:

- **Transmissão:** Marque a opção **Transmissão Manual**, determinando desta forma que o Sistema deve gerar um arquivo **XML/TXT**, permitindo que essa mensagem seja enviada por intermédio de um aplicativo de transmissão de terceiros.

Versão Layout: Insira a versão do *layout* a ser considerada para geração do arquivo da **NFe** no *layout* **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**.

- **Diretório:** Selecione o diretório a ser utilizado para geração dos arquivos **XML/TXT** da **NFe**, para posterior envio por intermédio de um aplicativo de transmissão de terceiros. Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de **Transmissão Manual**.

Caso utilizem a parametrização no programa **CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento**, faça da seguinte maneira:

- Acesse o programa **CD0360** e selecione o estabelecimento de emissão.
- No campo **Emissão NFe**, altere para **Manual**: será apresentado um aviso para informar o diretório onde o **XML** deverá ser gravado. A parametrização desse diretório deve ser feita no programa **CD0403**.

Ao consultar a **NFe** no programa **FT0904 - Consulta Notas Fiscais** no campo **Situação NFe** ficará com o *status* de **NFe Gerada**.

Lembrando que esse tipo de emissão de **NFe Manual** não gera a chave de acesso da nota, quem gera a chave de acesso é o aplicativo de transmissão.

Ao retornar a **Autorização de Uso** da **NFe** do aplicativo de transmissão, acesse o programa **FT0909 - Monitor Notas Fiscais Eletrônicas**: no botão **Filtro das Situações da Nota** marque as opções desejadas e na sequência acione o botão de **filtro** ao lado informando os dados da nota.

Após o procedimento realizado, clique no botão **Atualiza - Seta Azul**, e as informações serão apresentadas em tela.

Ao encontrar a nota fiscal na listagem do programa **FT0909**, selecione a mesma e clique no botão **Situação**. Na tela aberta **FT0909D - Retorno Manual Nota Fiscal Eletrônica**, selecione a situação do retorno da **SEFAZ**, informe a nova chave gerada pelo aplicativo de transmissão e o número do protocolo gerado na autorização da **NFe**.

Ao realizar esse procedimento o *status* da **NFe** passará para **Uso Autorizado** e será liberada a nota fiscal para realizar as integrações com os demais módulos.