

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Geração do campo indIEDest no XML

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:03 min**

Dúvida

Como é gerado o campo **indIEDest** no **XML** na **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Versão 12

Solução

No *layout* 3.10 da **NFe** foi incluído a campo **indIEDest**, que corresponde ao indicador da **IE - Inscrição Estadual** do destinatário. Este campo aceita os seguintes valores:

- 1 - Contribuinte **ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**;
- 2 - Contribuinte Isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do **ICMS**;
- 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do **ICMS**.

Para geração deste campo no **XML**, o Sistema realiza a regra a seguir:

- Se informado **IE** do cliente e o campo **Contribuinte ICMS** no programa **CD0704 - Manutenção de Clientes**, pasta **Fiscal**, estiver marcado, então o **indIEDest** será gerado como **1 - Contribuinte ICMS**.
- Se não for informado **IE** do cliente e o campo **Contribuinte ICMS** no programa **CD0704 - Manutenção de Clientes**, pasta **Fiscal**, estiver marcado, então o **indIEDest** será gerado como **2 - Contribuinte Isento**.
- Se o campo **Contribuinte ICMS** no programa **CD0704 - Manutenção de Clientes**, pasta **Fiscal**, estiver desmarcado, então o **indIEDest** será gerado como **9 - Não Contribuinte**.

Importante

A partir do *layout* 3.10 da **NFe** não é possível informar no **XML** a **IE** do destinatário com o literal **ISENTO**. Nesta situação, caso esteja informado o literal **ISENTO** no campo **Inscrição Estadual** nos programas **CD0704** e **CD0705 - Atualização Endereços Entrega/Coleta**, o Sistema automaticamente não irá gerar o campo **IE** no grupo **dest** no **XML** para que não ocorra rejeição.