

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Gerar a Placa e UF do transportador na NFe

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:42 min**

Dúvida

Como gerar a Placa e **UF - Unidade de Federação** do transportador na **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – A partir da versão 12.

Solução

Com a entrada do *layout* **4.00** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**, a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, informa que **não** devem ser enviados os dados da placa para operações interestaduais, e que a critério de cada **UF**, também não sejam enviados para operações internas. Com isso foi retirada a informação da placa e **UF** do transportador nas notas, tanto interestadual como estadual.

O Sistema foi alterado de modo a permitir que seja feita uma parametrização, via função especial, por **UF** emissora da nota - **UF** do estabelecimento da nota, para que possam ser enviados os dados de placa e **UF** nas operações internas.

Para ativá-la, acesse o programa de **CD7070 - Funções Especiais** e informe a função da seguinte forma: **nfe-placa- + UF do emissor da nota**

Exemplo: **nfe-placa-SP**

Isso significa que para os estabelecimentos do estado de **SP - São Paulo** é aceito que sejam enviados os **dados da placa** nas **operações internas**.

Caso a empresa ative a função para um determinado estado e a nota seja rejeitada, então significa dizer que aquele estado está realizando a validação para operações internas e **não** devem ser enviados os dados da placa. Logo, a função terá que ser desativada pelo usuário.

Como nas operações interestaduais a **SEFAZ** rejeita se for enviado a placa e **UF** da placa em campo próprio, então, caso queira demonstrar estas informações na **NFe** poderá ser informado estes dados na observação da nota fiscal.

Para automatizar a geração da observação citada acima, pode ser utilizado as variáveis **##54** e **##55** na mensagem relacionada a natureza de operação no programa **CD0606 - Natureza Operação**, aba **Geral**, campo **Mensagem**. A alteração da mensagem deverá ser realizada pelo

programa **CD0405A - Manutenção Mensagens.**

Saiba Mais

Mais informações sobre a parametrização das variáveis no cadastro da mensagem, acesse Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Cadastro de variáveis na mensagem da Nota Fiscal

Importante

Além da função **nfe-placa- +UF do emissor da nota**, é preciso ativar ainda a função **NT2020005**, também por meio do programa **CD7070**.