

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Ativando o lote avançado

 Tempo aproximado de leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Como ativar a funcionalidade do **Lote Avançado**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

O lote avançado permite registrar e controlar de forma mais detalhada as movimentações dos lotes cadastrados no Sistema.

Com essa funcionalidade ativa, é possível realizar o controle do estado dos lotes que podem ser:

Liberado, Inspeção CQ, Rejeitado, Bloqueado ou **Quarentena**, realizar o controle de movimentações por espécie de documentos **NFE, REQ, DIV, NFT** e outros, gerar o tamanho das amostras para o roteiro de inspeção conforme norma **NBR5426 - Norma Brasileira**

Regulamentadora para Planos de amostragem e inspeção, permite consumir materiais durante o processo de inspeção do lote, permite sugerir nomenclatura automática para numeração de lotes e sub-lotes através do **Engine de regras**, permite utilizar a função de **Skip lote** para os módulos da Manufatura e permite ainda a geração de roteiros de inspeção manual com movimentação do estoque.

Na rotina **CE0130 - Implantação Lote Avançado**, é possível ativar a função no Sistema. Para que a função seja realmente ativada é necessário que todos os itens sejam selecionados e ativados no **CE0130**.

A aba **Seleção** do **CE0130**, permite informar uma faixa de itens ou família para serem processados, entretanto, é um facilitador de *performance* para que não seja obrigatório executar a função uma única vez para todos os itens podendo impactar no uso do Sistema causando lentidão. Mas, a função deve ser executada para todos os itens. Sendo assim, caso a faixa fique aberta, todos os itens serão processados simultaneamente.


06.9.5631 - CE0130 - 2.00.00.002 - Implantação Lote Avançado

Seleção | **Parâmetro** | Impressão

Item:		◀▶	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Depósito:		◀▶	ZZZ
Família:		◀▶	ZZZZZZZZ
Estabelecimento:		◀▶	ZZZZZ
Grupo Estoque:	0	◀▶	99

Executar Fechar Ajuda

Na aba **Parâmetros**, é aplicado o estado inicial dos lotes para os itens com saldos. Os estados podem ser: **Liberado**, **Rejeitado**, **Inspeção CQ**, **Bloqueado**, **Quarentena** ou **Investigação**, conforme seleção realizada. Este é o estado que será apresentado no **CE0830 - Consulta Saldos Item Data** para os lotes dos itens com saldo no momento da ativação.



No programa **CD0024 - Configurador de regras**, é possível criar regras para formatação do campo lote. Existe o programa **cep/loteEngineRegras.p** que sugere o código do lote, mas pode ser alterado conforme necessidade.

No programa **CE0140 - Parâmetros Gerais**, na aba **Geral**, no quadro **Estado** é possível parametrizar os estados do lote quando é **Inicial**, **Inspeção**, **Reprovado** e **Aprovado**. No quadro **Regras** caso seja utilizado o *Engine* para as regras então, deve-se informar a **Empresa**, **Estabelecimento**, **Tipo de Operação**, **Permite Reanálise lote** e **Sugere Código Lote**. No quadro **Amostragem**, permite informar se deseja utilizar a amostragem e o tipo: **Automática por Quantidade**, **Automática por Percentual** ou **Informada Manualmente**.

06.9.5631 - CE0140 - 2.00.00.000 - CE0140

Geral | **Específico**

Estado

Inicial: Reprovado:

Inspecção: Aprovado:

Regras

Empresa:

Estabelecimento:

Tipo Operação:

☐ Permite Reanálise Lote ☐ Sugere Código Lote

Amostragem

☒ Amostragem

☒ Automática por Quantidade ☐ Automática por Percentual ☐ Informada Manualmente

Na aba **Específico**, os mesmos parâmetros que a aba **Geral**, porém permite ainda parâmetros específicos por: **Item x Estabelecimento**, **Item**, **Família x Estabelecimento** e **Família**.

06.9.5631 - CE0140 - 2.00.00.000 - CE0140

Geral | Específico

Item	Família	Estab	Descrição

 Incluir Alterar Eliminar

Estado

Inicial: Liberado Reprovado: Rejeitado

Inspeção: Inspeção CQ Aprovado: Liberado

Regras

Empresa:

Estabelecimento:

Tipo Operação:

☐ Permite Reanálise Lote ☐ Sugere Código Lote

Amostragem

☐ Amostragem

☒ Automática por Quantidade ☐ Automática por Percentual ☐ Informada Manualmente

OK Cancelar Ajuda

A tela **CE0131 - Estado do Lote**, permite realizar o cadastro do **Estado do Lote** por espécie de documento. Para isso, informa-se o **Estado do lote: Liberado, Rejeitado, Inspeção CQ, Bloqueado, Quarentena** ou **Investigação**. Informa se o saldo com o estado informado estará disponível para consumo selecionando o parâmetro **Saldo Disponível**, se permite alocação no módulo **WMS** através do parâmetro **Alocação WMS** e se permite alocação manufatura e faturamento através do parâmetro **Alocação**.

No quadro **Espécie** são listadas as espécies de documentos disponíveis para que sejam ou não habilitadas para movimentar aquele estado de lote.

06.9.5631 - CE0131 - 2.00.00.001 - Estados do Lote

Arquivo Ajuda

Estado: 1 Liberado

Tipo: Liberado ☒ Alocação ☐ Alocação WMS ☒ Saldo Disponível

Espécies

Documento	Permite Movimentar
ACA	Sim
ACT	Não
NU1	Não
DD	Não
DEV	Sim
DIV	Não
DRM	Não
EAC	Sim
EGF	Não
BEM	Não
EPR	Não

Incluir Modificar Eliminar

Saiba mais

Mais detalhes sobre o **Engine de regras**: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Função do Configurador de Regras - CD0024

Glossário

NFE - Nota Fiscal Eletrônica

REQ - Requisição de estoque

DIV - Transação diversa de estoque

NFT - Nota Fiscal e Transferência

CQ - Controle de Qualidade

WMS - *Warehouse Management System* - Sistema de gerenciamento de armazém