

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE -

Parametrização do Datasul com o TSS para envio do XML por e-mail

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Datasul** com **TSS** para envio de **XML** por *e-mail*?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Solução

A empresa que emite **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** deverá obrigatoriamente disponibilizar o **XML** ao seu cliente, o qual é o destinatário da **NFe**, e seu respectivo **Protocolo de Autorização de Uso**.

Para a empresa emissora disponibilizar o **XML** ao destinatário da nota, será enviado um *e-mail* ao cliente, para que ele tome conhecimento da nota e a armazene. O envio desse *e-mail* é realizado pelo serviço do **TSS - TOTVS SPED SOA**, ou seja, o **WebService TSS** recebe o **XML** e envia para a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** autorizar esta nota, assim que retorna com a **Autorização de uso** ou **Cancelamento**, automaticamente é disparado o envio do *e-mail* para o **Cliente e Transportador**.

Para que o *e-mail* seja enviado automaticamente, configure no programa **CD0403b - Configuração do TSS**, na guia **E-mail**, os seguintes campos:

- **E-mail Remetente:** Informe o *e-mail* do remetente para envio do **XML** da **NFe**. Esta informação será utilizada para realizar o envio de *e-mail* como remetente da nota fiscal após o retorno da **SEFAZ**, ao destinatário que será o *e-mail* informado no programa **CD0704b - Contatos Emitente**.
- **E-mail Administrador:** Informe o *e-mail* que será o administrador, o qual irá receber informações oriundas do **TSS**. Estas informações serão disparadas toda vez que for realizada qualquer configuração ou o **TSS** apresentar problemas.
- **Servidor E-mail:** Informe o **IP - Internet Protocol** ou **Host** do servidor de saída de *e-mails*. O **TSS** utilizará esse recurso para o envio do *e-mail* ao **Cliente e Transportador**.

Caso o **Servidor E-mail** utilize uma porta diferente da padrão **25** para envio dos *e-mails*, então deve ser informado o **Servidor E-mail** e em seguida : - **dois pontos** seguido do número da porta. Exemplo: **smtp.servidor.com.br:587**

- **Servidor Possui Autenticação:** Quando assinalado, determina que o servidor requer autenticação de *e-mail*, ou seja, o *e-mail* informado no campo **E-mail Remetente** necessita de usuário e senha. Caso seja marcado, serão habilitados os campos **Usuário Conta E-mail** e **Senha Conta E-mail**, para digitar as respectivas informações.
- **Conexão Servidor Segura - SLL ou TLS:** Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de *e-mail* é segura, ou seja, utiliza o protocolo **SSL - Secure Sockets Layer** ou **TLS - Transport Layer Security**.

Quando o ambiente estiver em **Homologação** no programa **CD0403b** e o campo **Ambiente SEFAZ** estiver igual a **Homologação**, significa que o processo está sendo testado. Neste caso, o **TSS** automaticamente troca o *e-mail* do cliente e transportador para o informado no campo **E-mail Remetente** cadastrado no programa **CD0403b**. Isso acontece por estarem sendo realizados testes da emissão da **NFe** e por isso o **TSS** não pode enviar o **XML** da nota **teste** para o cliente real da nota.

Importante

Salientamos que essa situação apenas ocorre quando o ambiente estiver em **Homologação**. Quando o **Ambiente** está definido como **Produção**, o *e-mail* é enviado normalmente, desde que configurado conforme orientações citadas acima.