

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão do DANFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:40 min**

Dúvida

Como parametrizar o Sistema para a correta impressão do **DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Para que seja possível a impressão do **DANFE**, algumas parametrizações são necessárias.

Ferramenta para Geração do Arquivo do DANFE: O emissor do **DANFE** somente está homologado para trabalhar com o **Microsoft Office Word**, portanto não é possível utilizar outro *software* editor de texto.

Versão Office: A versão do **Microsoft Office** deve ser superior ao **Office 2003**.

Fonte para Código de Barras: Para a impressão correta do código de barras no **DANFE** é necessário que seja instalada uma fonte específica. Para isso, seguem orientações:

1. Feche todas as telas de aplicativos **Windows - Word, Excel, Power Point**;
2. Acesse o **Painel de Controle** do **Windows**;
3. Acesse o ícone **Fontes**;
4. Verifique se já existe a fonte **IQS 128** instalada: se tiver elimine;
5. Nesta tela ainda, clique no menu **Arquivo > Instalar Nova Fonte**;
6. Será aberta outra tela, onde em **Drives**, selecione o servidor onde se encontram os programas do **Datasul**;
7. Em **folders** localize a pasta **\interfac\bcodefont\dc-code128.ttf**;
8. Selecione este arquivo, clique no botão **OK** e a fonte será instalada;
9. Para imprimir o **DANFE**, abra a tela e gere novamente o arquivo.

Fontes liberados: O programa **FT0518 - Emissor do DANFE** que imprime o **DANFE** possui seu código fonte liberado para customização direta, afim de atender as necessidades específicas de cada empresa. Caso este fonte não esteja disponível, ele pode ser baixado no **Portal de Clientes** pelo menu de **Downloads**, informando apenas os campos: **Linha = Datasul** e **Categoria = Fontes Liberados**.

Layouts Disponíveis: Para a impressão do **DANFE**, o **Datasul** utiliza os arquivos **.rtf** disponíveis

na pasta **Layout** do produto padrão. Caso estes arquivos não estejam disponíveis ou presentes no diretório, o **DANFE** não poderá ser impresso.

Impressão via PDF: A impressão do **DANFE** em **PDF** é feita pelo programa **FT0527 - Emissor da DANFE NFE (Versão PDF)**, sendo necessária a parametrização de acordo com o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão do DANFE em PDF

Impressão do DANFE em Layout Simplificado: Foi disponibilizada a impressão simplificada através dos programas **FT0518** e **FT0527**, sendo possível a partir da parametrização realizada no cadastro **FT0114 - Série x Estabelecimento** da nota ou diretamente nas **Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035**. A parametrização completa esta descrita no artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão do DANFE em Formato Simplificado

Saiba mais

Caso esteja configurado para **NÃO** utilizar o **Microsoft Office Word** será utilizado o aplicativo alternativo para impressão, conforme descrito no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Geração do DANFE sem o Microsoft WORD