

Cross Segmentos - Linha Datasul - PORTVEN - Configuração para Habilitar DANFE para impressão no Portal

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Qual a configuração necessária para disponibilizar o **DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica** no **Portal de Vendas**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Portal de Vendas (PORTVEN) - Todas as versões

Solução

Para disponibilizar o **DANFE** para consulta no **Portal de Vendas** é necessário no programa **Parâmetros do Portal de Venda** configurar os campos abaixo.

Arquivos

Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul)

\\cordas\portal\Datasul\ DANFe\

Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul)

\\cordas\portal\Datasul\XML\

Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal)

\\cordas\portal\Datasul\ DANFE\

Diretório de XML da NFE (para Servidor do Portal)

\\cordas\portal\Datasul\XML\

Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul): É o diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos formato **PDF** com os **DANFEs** e **Boletos das Notas Fiscais Eletrônicas**. A geração ocorre no momento da impressão do **DANFE** no programa **FT0518 - Emissor DANFE** ou ainda pelo programa **FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)**. Portanto, esse diretório deve ser no formato **UNC** do **Windows** e todos os usuários que imprimem **DANFE** devem ter acesso para escrita nesse diretório.

Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul): Diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos **XML** das **Notas Fiscais Eletrônicas**. A geração ocorre no momento do retorno da **Receita Federal** para o programa que gera o arquivo **XM**. Portanto esse diretório deve ser no formato compatível com o ambiente onde o referido programa irá executar, e o usuário que executa a geração do **XML** precisa de acesso a escrita neste diretório.

Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal): Diretório no qual o programa do Portal buscará os arquivos formato **PDF** do **DANFE** e Boleto para **download** no Portal. Esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o **AppServer** executa e o usuário do serviço do **AppServer** deve ter acesso à leitura neste diretório.

Diretório de XML da NFE (para Servidor do Portal): Diretório no qual o **AppServer** buscará os arquivos **XML** da **Nota Fiscal Eletrônica** para **download** no **Portal**. Esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o **AppServer** executa e o usuário do serviço do **AppServer** deve ter acesso à leitura neste diretório.

Em algumas situações o diretório de gravação do **XML** e **DANFE** poderão ser diferentes do diretório para leitura do **Appserver**. Por exemplo, o diretório para geração dos arquivos é o diretório X e o mapeamento no **Appserver** é o diretório D.

Arquivos

Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul) *

x:\Danfe

×

Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul) *

x:\XML

×

Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal) *

D:\Danfe

×

Diretório de XML da NFE (para Servidor do Portal) *

D:\Danfe

×

Diretório de Imagens de Produtos (para Servidor do Portal) *

Importante

Os arquivos **XML** e **DANFE** serão exibidos apenas para **Notas Fiscais** geradas depois da implantação do **Portal**.

O arquivo do **DANFE** é gerado através do programa **FT0518/FT0527** sendo a regra igual para ambos.

O arquivo **XML** é gerado quando a **Nota Fiscal** tem o Uso Autorizado.

Se as pastas não estiverem com permissão de acesso - escrita e leitura - os arquivos não serão copiados para os diretórios configurados e não ficarão disponíveis no portal.

A geração do **PDF** do **DANFE** ocorre no momento da impressão do **DANFE** no programa **FT0518 - Emissor DANFE**.

Neste momento o arquivo é gravado inicialmente no diretório indicado no seguinte campo do programa **Parâmetros do Portal**:

Arquivos

Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul) *

x:\Danfe

×

Este arquivo que foi gerado neste diretório será copiado automaticamente pelo Sistema para o diretório indicado no seguinte campo também do programa **Parâmetros do Portal**:

Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal) *

D:\Danfe	
----------	---

Então o **Portal do Representante** que é em **HTML**, busca as informações neste diretório para apresentação em tela.

Como o **Portal** contempla programas em **HTML**, eles rodam via **AppServer**. Então o **AppServer** tem que ter permissão de acesso a esses diretórios escrita e leitura. Caso contrário, os arquivos não serão copiados para os diretórios configurados e não ficarão disponíveis no **Portal**.

Importante verificar se o Servidor do **APPSEVER** possui acesso de leitura aos diretórios que serão informados nos seguintes campos do programa **Parâmetros do Portal**:

Arquivos

Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul) *

x:\Danfe	
----------	---

Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul) *

x:\XML	
--------	---

Lembrando também, que se o **AppServer** esta instalado em um servidor **LINUX**, nos parâmetros relacionados ao "Servidor do Portal" deve-se informar o diretório conforme a formatação exigida pelo **Linux** observando a direção da barra **/**.