

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE -

Parametrização para CCe

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Datasul** para emissão de **CCe - Carta de Correção Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Para habilitar o botão de **Incluir** no programa **FT0909F - Carta de Correção Eletrônica**, assinale o campo **Emite Carta de Correção** no programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos** na guia **Doc.Eletrôn**. Assinale o mesmo campo **Emite Carta de Correção** no programa **CD0821 - Manutenção Permissão Usuário** na guia **Parâmetros** para os usuários que poderão emitir a **CCe**.

Quando utilizado o aplicativo de transmissão **TSS - TOTVS SPED SOA**, no programa **CD0403B – Configuração do TSS** na guia **Eventos**, configure a versão do *layout* no campo **Versão**, que atualmente é a versão **1.00**, e informe **Fuso** de acordo com o seu horário.

Quando o aplicativo de transmissão utilizado é **TC - TOTVS Colaboração 2.0** a configuração do evento deve ser realizada no programa **CD0403** pasta **Doc.Eletrôn** no campo **Versão Evento**.

A emissão da **CCe** é realizada no programa **FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas** pelo botão **Carta de Correção**, a partir da seleção de um nota com a situação de **Uso Autorizado**.

Lembrando que para o preenchimento da **CCe** alguns cuidados são necessários:

- Espaçamentos desnecessário entre as palavras.
- Pulos de linha na descrição.
- Caracteres especiais.
- O texto da **CCe** não conter o mínimo de 15 caracteres.