

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Configuração do Cancelamento por Evento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como configurar o cancelamento por evento?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

O parâmetro do **Cancelamento como Evento** é configurado automaticamente quando se configura o tipo de emissão da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** pelo programa **FT0912 - Parâmetros Emissão NF-e**.

Após essa configuração, todo cancelamento feito pelos programas **FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais** e **RE0402 - Desatualização Documentos**, serão enviados por **Evento**.

O **TSS - TOTVS Service SOA**, que é o sistema que transmite as Notas Fiscais Eletrônicas para a **SEFAZ- Secretaria da Fazenda**, verifica a parametrização realizada e executa as rotinas de cancelamento por evento, através das especificações determinadas na **Nota Técnica 2011.006**, com a utilização de *layout* do **XML** pré-definido e **WebService** definido para a integração *layout* **evtCancNFe**.

A **SEFAZ** retorna que o **Evento de Cancelamento** foi registrado e vinculado a **NFe**, e então o cancelamento da **NFe** é efetuado no Sistema.

O *layout* retornado ao **Datasul** é o **procCancNFe**, tanto para cancelamento normal quanto para cancelamento por evento.

O Emissor, que utiliza a integração através do **Neogrid**, parametriza a utilização do **Cancelamento por Evento** através do **Monitor da Neogrid**, onde há a opção de configuração deste processo por **SEFAZ** e ambiente.

Na transmissão pelo **TC2.0 - Totvs Colaboração 2.0**, informe a versão do Evento pelo programa **CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos**, nas guia **Doc Eletrôn** no campo **Versão Evento**.

No **TSS** este campo existe apenas na guia **Eventos NFe** do programa **CD0403b - Configuração do TSS** no campo **Versão Evento**. A versão atual para o evento é **1.00**.

Importante

Toda a montagem do **XML** no *layout* de evento de cancelamento é feito nos integradores, **TSS** ou **TC2.0**.

Para empresas que não utilizam as integrações padrões **TOTVS**, ou seja, nem **TSS** nem **TC2**, deverão adequar seus integradores para que estes implementem a geração do **XML** de Cancelamento de Evento *layout* **EnvEventoCancNFe** / **retEnvEventoCancNFe** diretamente em seus sistemas, e retornar a solicitação de cancelamento no *layout* esperado pelo **Datasul**, que é o **retCancNFe**.