

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM -

Contabilização de Material em Trânsito

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:40 min**

Dúvida

Como realizar a **contabilização** de **material em trânsito**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

A tratativa da rotina **IM0080A - Contabilização Material em Trânsito** permite realizar a contabilização do **material em trânsito** por intermédio da implantação de títulos no módulo de **Contas a Pagar** com o valor da mercadoria importada sob responsabilidade do importador. Dessa forma, as mercadorias ainda em trânsito serão consideradas como ativo da empresa pela **Contabilidade**.

Depois de informada a **data da transação** na tela do programa **IM0080A - Contabilização Material em Trânsito**, será implantado um **Título Provisão** no **Contas a Pagar** com o número do embarque que está sendo contabilizado. O embarque corresponde ao ponto de controle referente à **Incoterm**, parametrizada para o itinerário efetivado no período informado no **IM0080A**.

- A variação cambial derivada da operação será calculada/contabilizada pelo módulo de **Contas a Pagar**.
- No momento do recebimento, os títulos gerados por essa rotina serão substituídos/baixados pelos títulos do tipo **Efetivo**.

As parametrizações necessárias para executar a contabilização do **material em trânsito** estão descritas abaixo:

1. **IM0000 - Parâmetros de Importação:**

Informar para o estabelecimento importador:

- **Esp Título Trânsito:** Espécie para o título do **Contas a Pagar**, referente ao **material em trânsito**;
- **Esp Título Recebimento**¹: Espécie para o título do **Contas a Pagar**, referente ao **material recebido** via módulo de **Recebimento**;
- **Conta Material em Trânsito**²: Conta contábil referente ao **material importado em trânsito**.

2. **CD2567 - Cadastro de Itinerário:** manutenção de pontos de controle, pasta **Incoterm**:

Informar, no ponto de controle, que irá começar a contabilização do **material em trânsito** da

Incoterm utilizada no processo. Dessa forma, a responsabilidade da mercadoria corresponde ao importador.

O ponto de controle, ao qual será vinculada a **Incoterm**, deve estar antes do ponto de chegada.

3. Parametrizações no módulo de **Contas a Pagar**:

As contas envolvidas na rotina de contabilização de **material em trânsito** deverão estar previamente cadastradas no módulo de **Contas a Pagar**, ressaltando que a conta de variação cambial para a espécie de **material em trânsito** deve ser a própria conta de **Material em Trânsito** e a espécie de **material em trânsito** deve ser do tipo **Provisão**.

4. **IM0055 - Acompanhamento de Embarque**:

Os pontos de controle devem ser efetivados até o ponto que foi vinculada a **Incoterm** no itinerário.

5. Cadastrar moedas e cotações diárias das moedas fiscais:

Para a correta apropriação contábil da variação cambial do **material em trânsito**, assim como para o cálculo da nota fiscal eletrônica nos moldes da **DI – Declaração de Importação** – no **SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior**, será necessário utilizar a cotação da moeda fiscal negociada por intermédio da função cadastro da cotação da ordem de compra.

Para verificação dos lançamentos efetuados, poderão ser utilizadas as seguintes funções: **Razão dos Movimentos, Diário Auxiliar, Demonstrativo Contábil, Geração Dados Conciliação do Recebimento - Conciliação de Títulos do Contas a Pagar** - dados com origem do **Recebimento** ou **Consulta de Documentos por Espécie**. É importante destacar que a conta de **material em trânsito** possuirá saldo somente nos seguintes casos: existe **material em trânsito** ou as contas de variação cambial não foram parametrizadas corretamente para a espécie de **material em trânsito**.

Importante

¹ Essa rotina gera títulos no módulo de **Contas a Pagar**, na espécie informada como sendo de **material em trânsito**, quando da parametrização do módulo de **Importação**. Ver detalhes função **IM0000 - Parâmetros da Importação** campo **Espécie Título Trânsito**.

² O título referente à espécie em trânsito é sempre zerado na geração do título referente à espécie de **Recebimento** - atualização da nota fiscal de entrada referente ao embarque contabilizado, mesmo que haja diferenças entre o seu valor e o do novo título.