

Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF -

Parametrização necessária para habilitar o campo

Chave Acesso no programa OF0305

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:50 min**

Dúvida

Qual a parametrização necessária para habilitar o campo **Chave Acesso** no **OF0305**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) – Versão 12

Solução

Se o estabelecimento já emite **Nota Fiscal Eletrônica - NFE**, para que o campo **Chave Acesso (NF-e/CT-e)** do programa **OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais** seja habilitado, é necessário possuir a parametrização abaixo:

1. No programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos** na aba **NF-e** o parâmetro **Produção** do campo **Ambiente** deve estar marcado;
2. O campo **Modelo Eletrônico** do programa **CD0606 - Natureza Operação** deve ser **55, 57, 59 ou 65**;
3. Na aba **Fiscal** do programa **CD0401 - Manutenção Fornecedores** o parâmetro **Fornecedor Emite Documento Eletrônico** deve estar marcado;
4. Na aba **Fiscal** do programa **CD0704 - Manutenção de Clientes** o parâmetro **Recebe NF-e** deve estar marcado;
5. No programa **FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento** o parâmetro **Emite Nota Fiscal Eletrônica** deve estar marcado.