

# Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Impressão de casas decimais no DANFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

## Dúvida

Por que o valor unitário está sendo impresso com mais de duas casas decimais no **DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica**?


## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

## Solução

A impressão do **DANFE** respeita o número de casas decimais informado no Campo **Nro Decimais Val Unit Nfe**, no programa **FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento**, Pasta **Cálculos**.

O valor mínimo é 2 e o máximo é 10. Se o campo **Nro Decimais Val Unit NFe** for parametrizado com o valor **0 - zero**, o Sistema assumirá o valor de mais de 2 casas decimais automaticamente para evitar rejeição da nota.



The screenshot shows the 'Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301' window with the 'Cálculos' tab selected. The window contains several sections for configuring calculation parameters:

- Cálculos Intermediários:**
  - Dec Calc Int M Padrão: 5
  - Calc Int Moeda Padrão: Trunca
  - Dec Calc Int Moeda Forte: 5
  - Calc Int Moeda Forte: Trunca
- Cálculo Preço Unit Final (Moeda Corrente):**
  - Dec Preço M Padrão: 2
  - Preço Liq Moeda Padrão: Trunca
  - Dec Preço M Forte: 2
  - Preço Liq Moeda Forte: Trunca
- Cálculo Moeda Forte Antes Conversão Para Moeda Padrão:**
  - Dec Preço Antes Conv: 2
  - Preço Liq Antes Conv: Trunca
  - VI Mercad Antes Conv: 2
  - VI Merc Antes Conv: Trunca

The field **Nro Decimais Val Unit NF-e** is highlighted with a red box and contains the value **6**.

Buttons at the bottom: OK, Cancelar, Imprimir, Ajuda.

Footer: Nro Dec Valores Unitários NF-e [XML/TXT,DANFE] [vUnCom/vUnTrib]

Se parametrizar para mostrar mais de 2 decimais, só vai mostrar a quantidade de casas que realmente calculou, não vai preencher com zeros a direita para fechar o número de decimais com o parâmetro. **Exemplo:** parametrizou o campo para 6 decimais, mas o valor unitário ficou 5,12345, com 5 decimais. Esse é o valor que será levado para o arquivo **XML** e **DANFE**.

Outra questão é que o *adapter* que gera o **XML** faz um recálculo no momento de gerar o arquivo **XML**, pegando o valor total do produto e dividindo pela quantidade, assim teremos o valor unitário que, em algumas situações, acaba sendo um valor com 10 casas decimais. Devido a este recálculo os valores no **XML** e **DANFE** podem ficar diferentes do que estão no **FT0904**.

Importante lembrar que esta mesma validação é feita pela **SEFAZ**, é feito este cálculo para verificar se está correto. Este recálculo no Sistema é para evitar rejeições da **SEFAZ**, devido a diferença de centavos: rejeições 629 e 630.

Para que possam imprimir exatamente os valores calculados no Sistema, que mostra na consulta do programa **FT0904 - Consulta Notas Fiscais**, deve-se ativar a função especial **nfe-gera-val-erp**, pelo programa **CD7070 - Função Liberação Especial**, assim o Sistema não irá recalculer o valor unitário na geração do **XML** e sim gerar os campos conforme estão gravados no Sistema.

### **Importante**

Se for alterado o valor do campo e reimprimir uma nota já existente emitida com a informação anterior, a informação não será alterada.

### **Saiba mais**

Os artigos abaixo orientam parametrizar pelo menos 7 casas decimais no campo, para evitar a rejeição da nota por parte da **SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda**. Se deixar o **parâmetro** com menos de 7 casas e rejeitar a nota, aumente o número de decimais até que a **SEFAZ** autorize a nota.

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE- Rejeição 629 - Valor do Produto difere do Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável