

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Demonstrativo de Cálculo

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:15 min**

Dúvida

Como analisar o demonstrativo do cálculo **PL0704**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - Versão 12

Solução

Para acessar o programa **PL0704 - Demonstrativo do cálculo**, deverá ser informado o plano e o estabelecimento. O campo **Estabelecimento** será habilitado apenas se o plano de produção for **Multi Estabelecimento** no programa **CD0301 - Atualiz Plano de Produção**.

Será apresentado cada item na consulta de acordo com as quantidades que foram calculadas na última execução do **PL0501 - Cálculo do Planejamento** do plano e estabelecimento informado. Para visualizar as informações do mesmo item em outro plano/estabelecimento, acessar o botão **Parâmetros** para nova seleção da consulta.

No programa há 3 pastas: **Período**, **Data Início** e **Data Término**, sendo que em todas elas os dados do *browser* serão os mesmos, mudando apenas a descrição de cada coluna, que é baseada nos períodos do plano conforme o programa **CD0409 - Atualização manutenção tipos período**, ou seja, será mostrado na primeira coluna o período que está a demanda e nas próximas as datas de início e término que correspondem a este período.

A consulta trabalha com um horizonte de visualização limitado a 50 períodos. Para visualizar períodos futuros, utilizar o botão **Início**, disponível na parte inferior da tela, e informar um **Período** e **Ano** para que sejam visualizados a partir desta data.

Na coluna **Tipo** há a descrição sobre a informação apresentada em cada linha dos períodos, onde:

O COMPRO: Exibe a quantidade total das ordens comprometidas do período: são ordens que já existem na produção **CP0301 - Manutenção ordem produção** ou compras **CC0301 - Manutenção ordens**, dependendo se o item é comprado ou fabricado.

O PLANEJ: Exibe a quantidade das ordens planejadas no período: o Sistema sugere a criação de uma ordem em um determinado período para atender a uma necessidade pedidos, reservas planejadas ou comprometidas, plano de produção, ou estoque de segurança.

R COMPRO: Exibe as reservas comprometidas do período: são reservas que já existem na produção, no programa **CP0301**, para atender uma ordem comprometida. A quantidade do estoque de segurança também será mostrada nesta linha.

R PLANEJ: Exibe as reservas planejadas: são necessidades de materiais que tem como origem a ordem de produção planejada, caso seja um componente. Também pode ter como origem pedidos de venda e quantidades do plano de produção. Estas reservas não existem ainda na produção.

PEDIDOS: Mostra a quantidade dos pedidos de venda para o item que estão no programa **PD4000 - Implantação de pedidos**, sendo que esta quantidade também já estará como uma reserva planejada - linha **R PLANEJ**.

QT PL/PR: Demonstra as quantidades do item que estão digitadas no plano de produção **CD0301C - Manutenção Item Plano Produção**.

No caso do plano **PV - Previsão de Vendas** ou item **NMB - Nível Mais Baixo** diferente de **zero** no plano **PP - Plano Produção**, esta quantidade é apresentada também na linha **R PLANEJ** - reservas planejadas.

PTO REPO: Mostrará quantidades apenas para itens com política **Ponto de Reposição**, conforme regras para este tipo de política.

DISPONIVEL: O disponível do item é calculado a cada período, onde para o primeiro período é considerado o saldo em estoque, somando as reservas comprometidas e planejadas e diminuindo as reservas comprometidas e planejadas. Em alguns casos o resultado desta conta poderá não ser exatamente igual ao cálculo acima, como no caso de itens que possuem a parametrização de perda ou refugo. Este valor calculado para o refugo pode ser visto no relatório **PL0502 - Demonstrativo cálculo**. Para os períodos seguintes, o saldo inicial considerado não será o do campo saldo estoque e sim a quantidade da linha **Disponível** do período anterior.

Quando confirmado o planejamento, programa **PL0901 - Confirmação do Planejamento**, as ordens e reservas planejadas das linhas **O PLANEJ** e **R PLANEJ**, passam a existir na produção, programa **CP0301**, e são atualizadas para as linhas **O COMPRO** e **R COMPRO**, com exceção das quantidades que aparecem como reserva planejada e tem origem do plano de produção ou pedido de venda, que sempre ficarão na linha **R PLANEJ**.

Importante

As informações também são válidas para o relatório gerado pelo programa **PL0502 - Demonstrativo Cálculo**, porém com a visualização por colunas.

Saiba mais

Informações sobre a origem das reservas planejadas e comprometidas:

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Origem das reservas planejadas e comprometidas