

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Baixa de refugo no beneficiamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:24 min**

Dúvida

Como ocorre a baixa de refugo na operação de beneficiamento com ordem de produção?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Todas as versões

Solução

Atualmente o Sistema não possui tratativa exclusiva para refugo no beneficiamento. Assim, é possível retornar o material enviado para beneficiamento de duas formas:

1. Retornar apenas a quantidade de material bom como se fosse um retorno parcial: Esta nota deve baixar parcialmente o saldo de terceiros de acordo com a quantidade que está sendo retornada, e o restante do saldo que ficou pendente em terceiros, deve ser baixado manualmente utilizando a rotina **RE0408 - Atualização Saldos Poder Terceiros**. Na digitação da nota, deve ser informado o número da ordem de produção para que o material que retornou seja requisitado contra a ordem. Entretanto, a quantidade ruim que foi refugada pelo fornecedor não será retornada para o Sistema.
2. Lançar a entrada da nota de retorno em sua totalidade, porém utilizando duas sequências do item, onde:
 - o A primeira sequência seria com a quantidade de itens bons e nela deve ser informado o número da ordem de produção para que seja requisitado contra a ordem.
 - o A segunda sequência com a quantidade que deve ser refugado. Nesta sequência, não deve ser informada a ordem de produção e pode ser informada manualmente uma conta de refugo diretamente no programa **RE1001B2 - Item Documento**, para que assim a requisição seja realizada contra a conta de refugo automaticamente. Ou então, é possível limpar o campo **Conta** do **RE1001B2** para que os itens não conforme deem a entrada no estoque para serem refugados posteriormente. Esta opção baixa automaticamente todo o saldo de terceiros que foi gerado pela nota fiscal de saída. Para essa situação em que o item vai para o estoque, a baixa deve ocorrer diretamente no módulo de **Estoque**. Para isso, verifique a documentação disponível no tópico abaixo.

Saiba mais

Mais informações sobre o refugo no módulo de **Estoque** está disponível no *link*: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como baixar refugo no módulo de Estoque