

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Split não aparece para reporte no programa SF0308

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:10 min**

Dúvida

Por que o *split* não está sendo listado no programa **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

Os motivos conhecidos para o *split* não estar sendo apresentado para reporte são:

1. A ordem de produção não foi **Liberada** no programa **CP0301 - Manutenção Ordem produção**, ou seja, ainda está com estado **Não Iniciada**;
2. O *split* aparecerá somente quando posicionado em um **centro de trabalho**;
3. Um *split* **alocado** em um centro de trabalho, é apresentado apenas neste;
4. A ordem de produção não possui operações **internas**. As operações **externas** não são apontadas, logo, não tem *split*;
5. Ordem com tipo de reporte por **Ponto de Controle**, tem *splits* apenas nas operações com ponto de controle;
6. O *split* não está **liberado**, conforme pode ser consultado na pasta *split* do programa **CP0301**;
7. O **grupo de máquina** da operação não possui **centro de trabalho** cadastrado no programa **SF0104 - Manutenção Centro de Trabalho**;
8. Centro de trabalho ou grupo de máquina não foi relacionado à **Área de Produção**, ou este relacionamento não está com a data de validade ativa na data atual no programa **SF0102 - Manutenção Área Produção**. O programa **SF0308** não carrega centros de trabalho vencidos.
9. O programa **SF0308** possui muitos filtros, sendo que estes podem limitar a pesquisa. Os problemas mais comuns são preenchimento incorreto na seleção de **estabelecimento e data da ordem**.

Importante

A **Liberação** ou **Bloqueio** das ordens de produção para o **Chão de Fábrica** deve ser realizado nos **botões** da função disponíveis no **CP0301**. Não é aconselhável alterar o estado da ordem manualmente por meio da tela de manutenção.