

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Baixa Bem Ativo Fixo x Equipamento Frotas

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como ocorre o processo de baixa do bem no **Ativo Fixo** e como serão alteradas as situações dos equipamentos no **Frotas**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Solução

Para que ocorra a baixa são necessários alguns pré-requisitos: As situações deverão ter as mesmas descrições no **Ativo Fixo** e no **Manutenção de Frotas**, por exemplo tenho uma situação com a descrição **Vendido** no **Ativo Fixo** esta situação deverá estar cadastrada no **Frotas** como **Vendido**. Deve-se atentar também que o tipo da situação deve ser a mesma por exemplo se a situação **Vendido** no **Ativo fixo** estiver com tipo **Inativo** no **Frotas** a situação deverá estar com o tipo **Inativo**.

Ativo Fixo

- Chamar a função **Prgint/ufn/ufn906za.r - Função Liberação Especial** e neste programa ativar as seguintes funções especiais: **bx_a_bem_manuf - Baixa do bem**, **Api_deprec - Depreciação do bem** e **Integr_manufatura - Integração Manufatura**;
- Nos **Parâmetros Integr Datasul EMS** a função de integração **Manufatura** deve estar implantada, informando a **Matriz Organizacional EMS2**.

Frotas

- Módulos de **Abastecimento** do **Frotas** implantado, conforme função especial no programa **CD7070 - Função Liberação Especial** ativar a função **mab-impl - Implantação do módulo de Abastecimento e Lubrificação**;
- Integração com patrimônio estar parametrizada no **AB0116 – Parâmetros Integração**. O parâmetro 2 - **Integra Depreciação**, deve estar como **Sim**;
- Equipamento do **Frotas** estar associado a um **Bem** do **Ativo Fixo** no **AB0138 – Manutenção Equipamentos**. Na opção de **AB0138A - Manutenção Equipamentos**, ao incluir um equipamento, existe o campo **BEM** o qual pode ser informado o **BEM**.

Procedimento

- Baixa de bem patrimonial - Acessar a tela de **baixa do bem**, através do módulo de **Ativo Fixo**. inserir a linha individual para baixa do bem e **executar** a baixa.

- No **Frotas** o equipamento ligado a este **Bem** do **Patrimônio**, estará com a situação indicada.

Transação XML - Extensible Markup Language, da baixa do bem

Caso o **Frotas** esteja integrando com **PIMS - Sistema Agrícola da Próxima** será necessário configurar o processo para que o mesmo funcione: As alterações são realizadas no **Ativo Fixo** pelo processo normal, o qual irá chamar a **Abapi010 - Realiza a transferência entre estabelecimentos no Frotas** ou **Abapi011 - Faz a baixa do Bem no Frotas** para realizar o envio dos dados para a **bofr007** que irá validar e gravar os dados no **Frotas** e chamar o *adapter axsmf009.p* para disparo da transação **xml Equipments5**, caso esta transação esteja assinada no **transactionssubscriptions.xml**.

Transação Equipamentos EMS5 - sender

XmlSchema da transação: **\xmlschema\mn2\Equipments5_505_000.xsd**

UPC - Programa específico: **abp\ab0138-upc.p** a ser cadastrada para a **FRBO\BOFR007.p**

A **UPC** deve validar os formatos:

- do **código de equipamentos** para que este tenha formato numérico de 8 posições. O **código do equipamento** só será validado na inclusão.
- do **código da placa** para que este tenha formato *character* de 7 posições.

ID da transação: **Equipments5**

Lista de ações: **add, upd, del**

Regras de Negócio:

- Todos os equipamentos serão enviados na mensagem, o **PIMS** irá filtrar apenas os equipamentos que estejam fazendo uma **Atividade** que seja **Agrícola**, conforme o **Histórico de Atividade\Estabelecimento**.