

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Cálculo e atualização do preço de reposição do item

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:35 min**

Dúvida

Como é calculado e atualizado o preço de reposição do item?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - Versão 12

Solução

O preço de reposição do item é atualizado sempre que uma ordem de compra for vinculada a um pedido, e a data do pedido for maior ou igual a última data de reposição. Na desvinculação de ordens do pedido, ou eliminação, não será alterado o preço de reposição.

O cálculo do preço de reposição dá-se da seguinte forma:

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços = Consumo

O valor será o mesmo do preço unitário da ordem de compra.

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços = Industrialização

- Cálculo do **IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados** sobre o preço bruto:

Preço reposição = **(preço unitário / (1 + (alíquota IPI / 100))) * (1 - (alíquota ICMS / 100))**.

- Cálculo do **IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados** sobre o preço líquido:

Valor desconto = **(preço unitário - ((preço unitário * 100) / (100 - % desconto)))**

Preço reposição = **((preço unitário * 100) / (100 - % desconto))**

Preço reposição = **(preço reposição / (1 + (alíquota IPI / 100)))**

Preço reposição = **(preço reposição - valor desconto)**

Preço reposição = **(preço reposição * (1 - (alíquota ICMS / 100)))**.

O valor é gravado na moeda corrente, convertido pela data da cotação.