

GFEA5231 - Adicionar campos na grid da tela de Operar ponto de controle

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

ADICIONAR CAMPO NA GRID DO PROGRAMA OPERAR PONTO DE CONTROLE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada

Descrição:	Inclusão de campos na grid da tela de Operar ponto de controle.		
Localização:	GFEA523		
Programa Fonte:	GFEA5231		
Função:	User Function GFEA5231()		
Retorno:	Nome	Tipo	Obrigatório
	aEst1	A	Sim
	aEst2	A	Sim
	aEst3	A	Sim

Exemplo:

Exemplo GFEA5231

```
#include 'protheus.ch'
#include 'parmtypes.ch'
User Function GFEA5231()
Local aEst1 := {}
Local aEst2 := {}
Local aEst3 := {}
Local aTmpEst1 := {}
Local aTmpEst2 := {}
Local aTmpEst3 := {}
Local cTab := ""
Local nX := 0
If Len(PARAMIXB) <> 0 //Verifica se os parametros não estão vazios.
    cTab := PARAMIXB[1]
    nX := PARAMIXB[2]
EndIf
```

```
//Estrutura para o cabeçalho
aTmpEst1 := {"GX4_FILIAL", "C", TamSx3("GX4_FILIAL")[1], 0}
aadd(aEst1,aTmpEst1)
//Estrutura para o campo a ser preenchido {Titulo,Nome do campo,Tipo,Tamanho,Decimal,Picture}
aTmpEst2 := {"Filial","GX4_FILIAL" ,"C",TamSx3("GX4_FILIAL")[1],0, ""}
aadd(aEst2,aTmpEst2)

If !Empty(cTab)
  /*****
  Campos da tabela temporária vinda do padrão que é passada por parâmetro
  (cTab)->GX4_FILIAL
  (cTab)->GX4_NRM OV
  (cTab)->GX4_SEQ
  (cTab)->GX3_SIT
  (cTab)->PLACAS
  (cTab)->ENDERECO
  (cTab)->GX4_CDENDE
  (cTab)->DTENTRADA
  (cTab)->DTINICARG
  (cTab)->DTFIMCARG
  (cTab)->DTLIBERAC
  (cTab)->D TSAIDA
  *****/
  //Valor que vai pra tabela temporaria que monta o grid
  aTmpEst3 := "XVALOR"
  aadd(aEst3,aTmpEst3)
  Return ({aEst1, aEst2, aEst3})
```

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_tecnico](#) [protheus](#) [sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#)
[versao_11_80_17](#) [versao_12_1_18](#) [base_do_conhecimento](#)
[logistica](#) [gfea5231](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)