


PGFE0155 - Integração do GFE x PD4000

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Produto:	Protheus
Ocorrência:	Integração GFE x PD4000 Pedido de Venda ERP linha Datasul
Passo a passo:	Vamos apresentar a Integração do GFE com o Pedido de Vendas do ERP linha Datasul. Mapa mental do processo: 

Objetivo da Integração: Este processo foi desenvolvido para Empresas que desejam identificar o valor do Frete já na inclusão do Pedido de Venda.

Vamos estudar os Pré-Requisitos e parametrizações desta Integração:

- Webservice parametrizado no Appserver.ini:

Deve-se parametrizar os dados para execução do WebService no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE.

Exemplo:

```
[localhost:3456/ws_p12.1.7]

ENABLE=1

PATH=C:\TOTVS 12\Microsiga\protheus_data.12.1.7\web\ws_p12

ENVIRONMENT=totvs12.1.7

INSTANCENAME=ws_p12.1.7

RESPONSEJOB=JOB_WS_P12.1.7

DEFAULTPAGE=wsindex.apw
```

Deve-se criar uma entrada como a do exemplo acima, informado o IP ou Host do servidor no qual o AppServer está instalado e uma porta de comunicação exclusiva para o Web Service.

Como PATH deve-se informar o caminho no qual os arquivos de Web Service estão localizados (diretório de instalação do TOTVS GFE + Nova Integração Datasul 11 x SIGAGFE DATASUL 11 x SIGAGFE 12 "web\ws"). Como ENVIRONMENT deve-se informar o ambiente parametrizado para acesso às bases de dados do TOTVS GFE. Os demais parâmetros podem ser mantidos como os do exemplo.

Também se deve inserir a cláusula PREPAREIN nos parâmetros do JOB_WS do arquivo, contendo a empresa do SIGAGFE e um estabelecimento padrão.


```
[JOB_WS_P12.1.7]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=totvs12.1.7
INSTANCES=1,3
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=ws_p12.1.7
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
GFEPREPREIN=99,01
```

Após a configuração e reinicialização do APP Server do TOTVS GFE, pode-se verificar a disponibilidade do serviço e do método de comunicação do WS pelo navegador de internet: abra uma página do tipo http informando o caminho parametrizado para o WS; verifique se o método WSGFE está habilitado.

WSGFE • Serviço de integração do Frete Embarcador (SIGAGFE)

No caso do link WSGFE não ser mostrado, certifique-se de ter atualizado o RPO do ambiente até o patch mais recente do ambiente Protheus e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a TOTVS.


Após acionar o link WSGFE deve ser apresentada uma página com os seguintes métodos.




No caso dos métodos acima não serem mostrados, certifique-se de ter atualizado o RPO do ambiente até o patch mais recente do ambiente Protheus e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a TOTVS.

Parâmetros Globais

Ativar o campo Frete Embarcador dos Parâmetros Globais do Datasul (CD0101 - pasta Módulos II) deve estar marcado.



Vamos entrar no programa de parâmetros de integração GFE "CD0089" e marcar a opção Pedido de Venda. Desta forma habilitamos a simulação do cálculo de Frete no Pedido de Venda "PD4000".



Através do botão Matrizes de tradução podemos parametrizar o De/Para de Filial, usado quando temos vários estabelecimentos no ERP linha Datasul integrando com a mesma Filial no GFE.


Informe a Filial e acione o botão confirmar para salvar o de/para.

Agora vamos entrar no programa CD0602 na aba "Fiscal" parametrizar o Fornecedor informando a Filial do Protheus que será usado na integração.


Parametrizando a URL do WebService usado pelo serviço de integração do Protheus com ERP linha Datasul. Esta URL é a mesma que parametrizamos no appservice.ini.

A URL informada é a mesma que consta na entrada configurada para o WS no arquivo appserver.ini da instalação do TOTVS GFE.

Por intermédio do botão "Testar Conexão" é possível verificar se o Datasul 11 consegue estabelecer uma conexão válida com o Web Service de integração do TOTVS GFE.



Por intermédio do botão "Histórico" é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o WS registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do Datasul 11 para o TOTVS GFE, após o início da utilização da integração via Web Service.




A opção "Integração temporariamente suspensa" pode ser usada para indicar ao Datasul 11 que o Web Service de integração com o TOTVS GFE está intencionalmente fora do ar, nesse caso o Datasul 11 irá registrar as pendências de integração para posterior processamento sem realizar tentativas de conexão com o Web Service, poupando recursos de processamento das rotinas.

Não é necessário reiniciar os Agentes de integração ao marcar esse parâmetro.

A opção "Aviso Eletrônico", quando marcada, enviará um e-mail para os destinatários informados.

O aviso informará que houve uma falha de conexão do Datasul com o Web Service durante a integração com o TOTVS GFE, situação na qual deve-se verificar se o Web Service sofreu alguma queda imprevista.



O botão "Configurar" dá acesso aos programas do Datasul 11 no qual são informados os parâmetros de envio de e-mail e o botão "Testar E-mail" oferece um teste de envio para confirmar a efetividade das configurações.

O envio de e-mail e suas configurações são funcionalidades nativas do framework Datasul 11.

No registro de histórico de falhas de conexão é possível consultar se foi enviado o aviso eletrônico sobre a falha e quais os destinatários do aviso; se o envio do aviso falhar, os motivos da falha também serão registrados.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete no GFE:

- Tabela de Frete cadastrada e dependendo do parâmetro considera negociação, serão retornadas tabelas em negociação ou apenas liberadas.
- Tipo de Documento parametrizado.


Pré-requisitos para o cálculo do Frete no Pedido de Venda:

- Pedido de Venda deve estar com a Situação: **Completo**.
- O tipo de frete no Pedido de Venda precisa ser a pagar. Logo, no pedido deve ser informada uma Cidade CIF (na pasta Complementos).


Agora vamos analisar como ficou esta Integração na pratica.

Vamos abrir o programa de cadastro de Pedidos de Venda PD4000.

Podemos observar que ao abrir o programa de implantação de Pedidos de Venda o botão de simular Cálculo do Frete já está disponível.



Após incluir e completar o Pedido de Venda é possível calcular o Frete para este Pedido.



Ao se clicar sob o botão "Simular Cálculo Frete", é apresentada uma nova janela de simulação de Frete(CDF003A), onde o usuário poderá inicialmente informar ou não o tipo de veículo, tipo operação, classificação de frete e/ou considera negociações.

O parâmetro considera negociações, visa definir se serão utilizadas as tabelas que ainda estejam em negociação para esta simulação, caso esteja desmarcado, retornará apenas as tabelas liberadas que atendam este pedido, estando marcado serão retornadas também as tabelas que estejam em negociação para aquela rota. Este parâmetro estará habilitado somente se nos Parâmetros Integração EMS X GFE (CD0089), a opção Manter Frete Simulado ERP no GFE, da aba Faturamento, esteja desmarcado, caso este parâmetro esteja marcado, o considera negociações ficará desmarcado e desabilitado, sendo possível utilizar na simulação apenas tabelas que estejam como liberadas. Este parâmetro quando habilitado, estará inicialmente marcado.

Campo Descrição

GW1_ROMTV - Tipo de veículo do Romaneio

GW1_ROMCF - Classificação de frete do Romaneio

GW1_ROMTO - Tipo de operação do Romaneio

Com estas informações a simulação de Cálculo do Frete é executada, retornando para o Pedido de Venda o Valor do Frete, transportadora e rota.

Desta forma aprendemos como parametrizar, os pré requisitos da função simular cálculo do frete no PD4000.

Como analisar o processo em caso de inconsistências:

Durante a integração com o SIGAGFE, no diretório temporário da sessão Progress são gerados três arquivos que auxiliam no diagnóstico de alguma não-conformidade.

Para identificar este diretório, abra a janela do Editor Progress e execute o seguinte comando:

14/09/2025, 10:53	PGFE0155 - Integração do GFE x PD4000 - Linha Microsiga Protheus - TDN
	• MESSAGE SESSION:TEMP-DIRECTORY VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION. Os arquivos gerados pela simulação são: • simulacao.xml (dados de envio para o SIGAGFE) • xmlsimulation.xml (dados de envio para o SIGAGFE) • xmlsimulation_result.xml (dados de retorno para o ERP Datasul) Quando o incidente encontra-se na etapa de cálculo da simulação (ou seja até a execução do programa GFEXFUNB), é possível gerar a memória de cálculo em arquivo. A parametrização da geração deste arquivo é realizada no SIGAGFE, através do programa de Parâmetros do Módulo(GFEX000), pasta Cálculo de Frete, parâmetros "Gerar Log de Cálculo"(MV_LOGCALC) e "Diretório Log"(MV_DRTLOG). O conteúdo do campo "Diretório Log" deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente ROOTPATH informada no arquivo appserver.ini. Exemplo: ROOTPATH=C:\P11 no "Diretório Log" informado \LOG\ (o arquivo será gerado abaixo do caminho C:\P11\LOG). Também é possível fazer a simulação diretamente pelo SIGAGFE, através da execução do programa "Simul Simplificada " (GFEX011). Neste programa tem-se também o recurso de gerar a memória de cálculo em arquivo. Com isso apresentamos como usar a Integração da Simulação do Cálculo do Frete no Pedido de Venda do ERP linha Datasul.
Observações:	

[agrupadora](#)[base_de_conhecimento](#)[versao_12](#)[sigagfe](#)[mp_gfe_sup](#)[totvs_colaboracao](#)[importacao](#)[integracao](#)[datasul](#)[simulacao_frete](#)



[Política de privacidade](#)[Termos de uso](#)