

Parâmetros do Frete Embarcador (SIGAGFE)

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

VISÃO GERAL

O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O ambiente Gestão de Frete Embarcador utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do sistema.

Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas, como da configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, entre outros.

No Gestão de Frete Embarcador, a rotina [Parâmetros do Módulo \(GFEX000\)](#) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo SIGAGFE, por intermédio de uma interface gráfica na qual os parâmetros são agrupados por assunto, facilitando assim a parametrização.

 **Importante!**

- Todos os parâmetros que possuem lista de seleção terão como primeira opção o valor " " (**branco**), caso não houver informação no banco de dados, o campo será iniciado com esse valor "", porém após a primeira alteração será obrigatório o preenchimento de todos os parâmetros tipo lista, informando uma mensagem em tela enquanto houver algum parâmetro sem informação.
- Não será permitido colocar o valor " " (**branco**) em um campo que já tenha valor gravado.

Os principais parâmetros utilizados no TOTVS Logística Frete Embarcador estão relacionados nesta página, agrupados em ordem alfabética:

[A][B][C][D][E][F][G][I][L][M][N][O][P][R][S][T][U][V][X][W]

A

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_ACGRRAT	Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: 0 – Nenhuma; 1 - Alertar; 2 – Desfazer cálculo.	1
MV_ADINEM	Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul: 1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador; 2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.	2
MV_ALQIRRF	Armazena a alíquota para cálculo do IRRF	0
MV_AMBCTEC	Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e : 1 - Produção; 2 - Homologação.	2
MV_AMBICOL	Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e : 1 - Produção; 2 - Homologação.	2
MV_APRTAB	Haverá controle de aprovação de tabela de frete: 1 - Sim; 2 - Não.	2

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão			
MV_APRCOP	Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: 0 - Não enviar; 1 - Automático; 2 - Perguntar. Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim.	1			
MV_APUIRF	Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema: 1 - Centralizado; 2 - Por filial.	2			
MV_ATUCTRC	Define se conhecimentos relativos a nota de entrada serão atualizados no módulo fiscal pelo GFE. Neste campo o usuário deverá informar como será realizado a integração do Documento de Frete de Entrada (Documento de frete relacionado a uma nota fiscal de entrada). Quando a opção "1-Atualiza pelo GFE" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não Enviado" e o usuário terá a opção de realizar esta integração pela opção "Atualizar fiscal erp". Quando a opção "2-Atualizada pelo Recebimento" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não se aplica" e o usuário não terá a opção de realizar a integração pela opção "Atualizar fiscal erp" pois esta integração será realizada automaticamente quando o Documento for integrado com o Recebimento do ERP pela opção "Atualizar aprop desp erp". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Atualiza pelo GFE;2-Atualiza pelo Recebimento; Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal: Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes. Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados: • GFE Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento; Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento. • ERP Datasul Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado; Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada. As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no <i>Engine</i>: <table> <tr> <th>Variável</th><th>Tipo de Dado</th><th>Significado / Origem da Informação</th></tr> </table>	Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação	1
Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação			

Nome	Descrição			Conteúdo Padrão													
	nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.														
	Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.														
	Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.														
	aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.														
	nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.														
	I-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.														
	I-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.														
	I-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.														
	I-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.														
	I-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.														
	I-nat-entrada	yes/no	Indica que as notas fiscais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.														
	UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.														
	UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.														
Os tipos de retornos possíveis são:																	
<table><tr><th>Variável</th><th>Tipo de Dado</th><th>Significado/origem informação</th></tr><tr><td>nat-operacao</td><td rowspan="3">caractere</td><td rowspan="3">Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.</td></tr><tr><td>natur-oper</td></tr><tr><td>natureza</td></tr><tr><td>cod-serviço</td><td>inteiro</td><td>Código do serviço da nota de rateio.</td></tr><tr><td>I-nat-entrada</td><td>yes/no</td><td>Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.</td></tr></table>				Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação	nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.	natur-oper	natureza	cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.	I-nat-entrada	yes/no	Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.
Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação															
nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.															
natur-oper																	
natureza																	
cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.															
I-nat-entrada	yes/no	Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.															
Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais , na aba Atualizações .																	
MV_AUDINF	Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: 1 - Auditar normalmente; 2 - Exigir aprovação.			1													

B

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_BASINS	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.	20
MV_BASIRF	Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF.	40



Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CADERP	Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis): 1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis. 2 - SIGAGFE.	2
MV_CADFRO	Informa se integra GFE com Frotas. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Manutenção Frotas; 2-SIGAGFE; - Quando este campo estiver configurado com a opção "1-Manutenção Frotas" indica que não será possível incluir ou excluir um registro do cadastro de Veículo. Outra tratativa é não permitir alterar quando o tipo do proprietário for diferente de próprio. - Quando este campo estiver configurado com a opção "2-SIGAGFE", nenhuma restrição vai existir no cadastro de veículo.	<em branco>
MV_CADOMS	Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista): 1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista; 2 - SIGAGFE.	1
MV_CALCIMP	Habilita o cálculo de imposto (ICMS/ISS) para reentrega com rota origem diferente do Doc. Carga. 0 - Não 1 - Sim	0
MV_CALDEV	Alteração no valor do frete de cálculo de devolução: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.	1
MV_CALSER	Alteração no valor de frete de cálculo de serviço: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.	1
MV_CALREN	Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.	1
MV_CALRET	Atribui % de Devolução no Cálculo de Retorno. 1-Sim 2-Não	
MV_CDCLFR	Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE: 1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP. 2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.	1
MV_CDTPOP	Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.	1
MV_CFAGRUP	Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: 1 - Sim (válida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da Pré-fatura). 2 - Não.	1
MV_CFCONPG	Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: 1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas); 2 - Não.	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CFOFR1	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual) .	<em branco>
MV_CFOFR2	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual) .	<em branco>
MV_CFOFR3	Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.	<em branco>
MV_CFOFR4	Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.	<em branco>
MV_CFPCVAR	Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.	0
MV_CVLFAT	Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: 1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura). 2 - Não.	2
MV_CVFLVAR	Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.	0
MV_CLCCRG	Ativa o calculo dos romaneios gerados após faturamento da carga no OMS. Para calculo posterior as integrações de DCs. .F.=Desativado; .T.= Ativado	.T.
MV_CRDPAR	Tributação de ICMS será: 1 - Total; 2 - Parcial.	1
MV_CRIRAT	Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação: 1 - Peso mercadoria; 2 - Valor Mercadoria; 3 - Volume; 4 - Quantidade.	1
MV_CRIRAT2	Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Valor do frete; 2 - Peso carga; 3 - Valor carga; 4 - Quantidade itens; 5 - Volume carga. Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050) , o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061) . Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.	1
MV_CRIRAT3	Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete; 2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.	1
MV_CDTIPOE	Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.	<em branco>
MV_CHVNFE	Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ .	.F.
MV_COFIDIF	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.	0
MV_CONFALL	Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:	N

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	S - Sim; N - Não.	
MV_CPDGFE	Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.	000
MV_CPLEMB	Código de um Embarcador do Cockpit Logístico. Todos os Produtos integrados integrados do OMS para o Cockpit Logístico serão relacionados a um mesmo Embarcador no Cockpit Logístico, pois no OMS a relação variável de produto x cliente é utilizada (opcionalmente) apenas na importação de Notas Fiscais de Cliente pelo EDI. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.	Conforme cliente.
MV_CPLZTO	Zona de transporte enviada para o TOTVS Logística <i>Cockpit</i> para rotas com origem não informada (opcional), utilizado quando a origem da rota for '0=Todos'.	<em branco>
MV_CPLZTD	Zona de transporte enviada para o TOTVS Logística <i>Cockpit</i> para rotas com destino não informado (opcional), utilizado quando o destino da rota for '0=Todos'.	<em branco>
MV_CPLINT	Indica se a integração com Cockpit Logístico está ativa 1=Sim; 2=Não	2
MV_CPLREG	Regional enviada para o TOTVS Otimização Logística. Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1" Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento)	Conforme cliente.
MV_CPLTVF	Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da tabela de frete for Fracionado (opcional)	<em branco>
MV_CPLURL	Endereço Web Service Planejamento Viagem Endereço do Web Service do módulo de Planejamento do TOTVS Otimização Logística. Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1"	Conforme cliente.
MV_CRIVAL	Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga. Quando o critério de rateio for por peso , e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.	.F.

D

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_DCABE	Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete); 2 - Não.	1
MV_DCNEG	Os valores dos documentos de frete menores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. Este parâmetro vai definir se o documento de frete será aprovado ou se será bloqueado para auditoria quando for informado com um valor de frete menor que o frete calculado do documento de carga. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Aprovar; 2-Conferir.	1
MV_DCOUT	Os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) serão considerados as informações de Quantidade de Volumes, Peso Real, Peso Cubado, Volume e Volume dos Itens para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não.	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_DCPERC	Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e o percentual da diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria.	9
MV_DCTOT	Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) será considerado a informação do Valor Total do frete para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não.	1
MV_DCVAL	Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e a diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria.	999
MV_DECCOM	Indica o tratamento de decimal para o imposto do frete combinado. Realiza o arredondamento do valor de ICMS no calculo de frete combinado. 1-Não, 2=Sim 1 - Truncado; 2 - Arredondado	1
MV_DEDINS	Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF). 2 - Manter.	1
MV_DEDSES	Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF); 2 - Manter.	1
MV_DESGFE	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete, é concatenado ao número referente ao Tipo, por exemplo Normal, será MV_DESGFE1, Tipo Complementar de Valor será MV_DESGFE2, etc.	Não possui
MV_DESGFE1	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal .	<em branco>
MV_DESGFE2	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor .	<em branco>
MV_DESGFE3	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto .	<em branco>
MV_DESGFE4	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega .	<em branco>
MV_DESGFE5	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução .	<em branco>
MV_DESGFE6	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho .	<em branco>
MV_DESGFE7	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço .	<em branco>
MV_DFMLA	Aprovação de documentos de frete via MLA: 1 - Não integra; 2 - Integra com valor doc; 3 - Integra valor diferença prev/realizado.	1
MV_DIMRET	Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar.	1
MV_DOCSCOL	Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; 1 - NF-e; 2 - CT-e;	0

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	3 - NFS-e; 4 - Somente Recebimento.	
MV_DPSESV	Duplicidade de Serviços no SIGAGFE. Através desta funcionalidade a implantação de Documentos de Frete permite a criação somente para um Cálculo de Frete, barrando a implantação do segundo Documento de Frete para o mesmo cálculo. A chave do Documento de Frete implantado será gravada no cálculo correspondente através dos campos GWF_CDESP, GWF_EMISDF, GWF_SERDF, GWF_NRDF, GWF_DTEMIS. 1 - Ativado - A implantação de Documentos de Frete permite criar o Cálculo de Frete contendo apenas um Documento de Frete. 2 - Desativado - Permite a inclusão de mais de um Documento de Frete por Cálculo. Importante! Necessita da execução do GFEUPDCalc para acerto dos campos.	1
MV_DRTLOG	Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.	<em branco>
MV_DSCTB	Forma de contabilização dos fretes de vendas: 1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF); 2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).	<em branco>
MV_DSDTAP	Critério para atribuição da data de transação no Financeiro: 1 - Data corrente; 2 - Data criação; 3 - Informada usuário.	<em branco>
MV_DSDTRE	Critério para atribuição da data de transação no recebimento: 1 - Data Corrente; 2 - Data Criação; 3 - Informada Usuário; 4 - Financeiro.	<em branco>
MV_DSEPRE	Espécie de Previsão	<em branco>
MV_DSEPRO	Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSESCO	Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSSECT	Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSESIM	Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.	.F.
MV_DSSEPF	Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSIACD	Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSIACL	Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSICCD	Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSICCL	Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSINCD	Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSINCL	Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSIRCD	Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSISCD	Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSISCL	Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_DSIRCL	Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSINTTV	Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo: 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_DSSSCD	Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSSSCL	Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_DSOFDT	Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal: 1 - Entrada; 2 - Financeira; 3 - Informada. Informa o critério para informação da data de transação fiscal. Este parâmetro tem como objetivo definir com qual data o Documento de Frete será integrado com o Fiscal. Esta integração ocorre para todos os tipos de Documento de frete (Saída, Entrada, etc...). Quando a opção "2-Financeira" estiver preenchida, o documento de frete só poderá ser integrado com o fiscal após a fatura relacionada a ele estiver integrado com o financeiro. Quando a opção "3-Informada" estiver preenchida, no momento do comando de integração será aberto um calendário com a data atual selecionada onde o usuário poderá confirmar ou alterar a data que o documento será integrado.	1
MV_DSOFIT	Código do item Fiscal para integração com o Datasul. Neste campo o usuário deverá informar um Código do Item Fiscal que o Documento de Frete será integrado com o Fiscal do Datasul. Este código deverá ser válido no ERP Datasul. Este campo é de livre digitação e não será validado no momento da configuração do mesmo. Esta validação será realizada quando o Documento de Frete for integrado com o ERP Datasul. Este campo não possui opção de PESQUISA.	<em branco>
MV_DTROMV	Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; 2 - Dt. Liberação.	1
MV_DTULFE	Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.	<em branco>

E

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_EAIURL	URL dos Web Services do TOTVS ESB.	<em branco>
MV_EAIPORT	Porta dos Web Services do TOTVS ESB.	WSCHANNELReceiver
MV_EMIPRO	Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.	<em branco>
MV_EMITMP	Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus: 0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente; 1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP. - Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta. - A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador. - Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados. - Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_EMPBI	Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por empresa: - Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa. - Mantém a empresa que está sendo impressa.	<em branco>
MV_ERPGFE	ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul; 2 - Protheus; 3 - RM; 4 - Logix; 5 - Outro. A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.	2
MV_ESCPED	Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus: 1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas. 2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração. A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA" .	2
MV_ESCTAB	Indica o critério para seleção de tabelas. Quando for realizado o cálculo do frete do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será aberto uma tela para o usuário escolher a tarifa de cálculo quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Pelo usuário" ou será escolhido de forma automática quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor valor de frete ou 3-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Pelo usuário; 2-Menor valor de frete; 3-Menor prazo de entrega.	1
MV_ESCTBAT	Escolhe o critério para seleção no cálculo automático do romaneio. O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041) , por intermédio do campo Cálculo Frete . Quando for realizado o cálculo do frete automático do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será escolhido de forma automática o menor valor de frete quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Menor valor de frete" ou o menor prazo de entrega quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Menor valor de frete; 2-Menor prazo de entrega.	1
MV_ESPDF1	Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI. - Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero). - O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.	CTRC
MV_ESPDF2	Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI. - Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero). - O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.	CTE

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_ESPDF3	Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e). - Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e. - Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322. - Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.	CTRC
MV_ESPDF4	Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.	<em branco>

F

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_FATGFE	Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE: 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_FILBI	Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por filial: - Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa. - Mantém a empresa que está sendo impressa.	<em branco>
MV_FTMLA	Aprovação de faturas via MLA: 1 - Não integra; 2 - Integra com valor doc; 3 - Integra valor diferença prev/realizado; 4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).	1

G

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_GFE001	Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP: 1 - Nenhuma; 2 - Somente cancelar; 3 - Cancelar e eliminar.	<em branco>
MV_GFE002	Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a <i>performance</i> em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item. - Critério de agrupamento: - Classificação de Frete; - Unidade de Negócio; - Rateio Contábil (Sim/Não); - Tipo de Item; - Trib. PIS/COF (Sim/Não); - Credita ICMS (Sim/Não); - Critério de rateio (Parâmetro do módulo). - Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP. - Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.	<em branco>

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.	
MV_GFE005	Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete: 1 - Não permite recalculer. 2 - Permite recalculer somente com documento de frete não aprovado. Se o parâmetro permitir recalculer e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.	2
MV_GFE006	Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo: 1 - Sempre do romaneio; 2 - Do trecho quando preenchido.	1
MV_GFE011	Auditoria Documentos Complementares. Possibilita configurar o sistema para sempre exigir aprovação de Documentos de Frete do tipo Complementar (de valor e de imposto). 1 - Auditar normalmente 2 - Exigir aprovação	
MV_GFE012	Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento: 0 - Sem restrição; 1 - Em romaneio; 2 - Em romaneio liberado ou encerrado	2
MV_GFE013	Indica os valores em dias para a criticidade das requisições. Exemplo: 0-5 - Urgente; 6-8 - Alta; 9-999 - Normal	0-5/Urgente;6-8/Alta;9-999/Normal
MV_GFE015	Definir se a exibição dos gráficos deve ser em tons de azuis ou em cores aleatórias 1 - Tons Azuis (Padrão); 2 - Aleatório	1
MV_GFE016	Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo: 1 - Data de criação; 2 - Data de vencimento.	
MV_GFE017	Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar relacionado a somente um Documento de Carga (GW1) .T. - Ativado .F. - Desativado Observação: Caso este parâmetro esteja como Não, a validação não ocorrerá, permitindo que o Documento de Origem tenha vários Documentos de Carga.	.T.
MV_GFEAJDF	Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão: 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão. 2 - Sem restrição.	1
MV_GFEBI01	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .	<em branco>
MV_GFEBI02	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .	<em branco>
MV_GFEBI03	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .	<em branco>
MV_GFEBRF	Performance no cálculo de frete. Controla o cálculo com tabelas vínculo utilizando tabela temporária (0=Sim, 1=Nao) 0=Inativo 1=Ativo	0
MV_GFECPL	Método a ser utilizado como código do veículo: 1 - Sugerido pelo sistema; 2 - Placa do veículo.	2
MV_GFECVFA	Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1 - Conforme cadastro emitente; 2 - Nunca; 3 - Sempre.	1
MV_GFECREG	Habilita a busca de rotas somente por região relativas a origem/destino do trecho do DC. 0 - Desativado 1 - Ativado  Importante!	0

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	Este processo funcionará apenas para cálculos onde as tabelas de frete a serem usadas possuam em sua estrutura rotas origem/destino definidas com uso por REGIÃO.	
MV_GFECRIC	Valores de ICMS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.	1
MV_GFEEDIL	Tipo de geração do LOG de integração EDI: 1 - Não Gerar: não gera arquivo de LOG de integração. 2 - Normal: gera o arquivo de LOG. 3 - Modo Debug: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. 4 - Console: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log). O arquivo de LOG é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete , campo Diretório LOG .	2
MV_GFEDCFA	Define que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura 1-Sim 2-Não	
MV_GFEFBLT	Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não.	<em branco>
MV_GFEFBPR	Produto padrão na integração GFE x Fretebrás.	<em branco>
MV_GFEFBRA	Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás.	<em branco>
MV_GFEFBTE	Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Animais; 2 - Big Bag; 3 - Caixas; 4 - Diversos; 5 - Fardos; 6 - Fracionada; 7 - Granel; 9 - Metro Cúbico; 10 - Milheiro; 11 - Mudança; 12 - Paletes; 13 - Passageiro; 14 - Sacos; 15 - Tambor; 16 - Unidades; 19 - Container; 20 - Bobina.	<em branco>
MV_GFEFBTP	Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - P/ tonelada; 2 - Cheio; 3 - A combinar; 4 - R\$/KM.	<em branco>
MV_GFEGVR	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões): 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_GFEGUL	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP): 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_GFEI10	Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.	1
MV_GFEI11	Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.	1
MV_GFEI12	Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.	

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_GFEI13	Opção de integração do documento de frete com o Fiscal: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI14	Opção de integração do documento de frete com Custos: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI15	Opção de integração da Pré-fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI16	Opção de integração da fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI17	Opção de integração do contrato com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI18	Opção de integração do Contrato com Custos: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI19	Opção para a integração do contrato com o RH Datasul: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.	1
MV_GFEI20	Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul: 1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. 2 - Não Integrar.	1
MV_GFEI21	Forma de integração do custo de transporte com o TMS: 1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100); 2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete. 3 - Não integrar: desativa a funcionalidade. Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.	3
MV_GFEI22	Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências: 1 - Sim; 2 - Não.	<em branco>
MV_GFEI23	Fiscal Pré-requisito para Atualizar Fatura com Financeiro 1 - Sim 2 - Não	<em branco>
MV_GFEIDTE	Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue.	.F.
MV_GFEIND	Define se o valor indenizatório calculado será descontado da Fatura de Frete. Ao associar um Documento de Frete a Fatura, serão somados os valores indenizatórios das Ocorrências associadas e será apresentada a mensagem "Desconto indenizatório de R\$ " VALOR " referente aos	<em branco>

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	seguintes documentos:"DOCUMENTOS LISTADOS " listando todos os documentos do desconto no campo observação. Quando a Integração com o Financeiro for Protheus, o valor do desconto indenizatório será somado ao campo de decréscimo do Título a Pagar do Protheus. 1 - Sim 2 - Não	
MV_GFEINSS	Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST: 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_GFEIRRF	Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_GFEISS	Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS): 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_GFELAC1	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.	0
MV_GFELAC2	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.	0
MV_GFELAC3	Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.	1
MV_GFELAC4	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.	0
MV_GFELAC5	Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.	1
MV_GFELIM1	Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido .	25
MV_GFELIM2	Valor máximo de frete permitido por cálculo. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido .	<em branco>
MV_GFELIM3	Percentual máximo de frete pelo valor. Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido .	0
MV_GFELIM4	Valor máximo de frete por tonelada de carga. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido .	<em branco>
MV_GFELPR	Habilita a geração de Log antes da integração com o ERP Protheus. 1 - Sim 2 - Não	<em branco>
MV_GFEMVPE	Ação na entrada de veículos com movimentação pendente. 1-Nenhuma;	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	2-Alertar; 3-Bloquear  Importante! O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.	
MV_GFEOCO	Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última: 1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho. 2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI. 3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.	1
MV_GFEOPC	Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação: 0 - Não; 1 - Sim.	0
MV_GFERCF	Ratear Frete por Classificação 1 - Sim; 2 - Não	1
MV_GFEROTR	Permite validar se o Romaneio de Carga foi gerado e está liberado, e se o transportador informado está atribuído a um trecho do Documento de Carga. 1-Sim - Irá Validar 2-Não - Não irá validar As informações de Data Liberação Romaneio e Transportador são obrigatórios.	1
MV_GFEOVP	Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios. Este campo não é obrigatório. Se não for informado, o sistema não irá sugerir a Operadora do vale pedágio.	<em branco>
MV_GFEPCC	Valores de PIS e COFINS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.	1
MV_GFEPF1	Indica a situação da Pré-fatura para que seja possível vincular à fatura: 1 - Confirmada; 2 - Enviada.	1
MV_GFEPFL	Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente	1
MV_GFEPMT	Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522) : 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_GFEPPO1	Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT).	0
MV_GFEPPO2	Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga.	0
MV_GFEPPO3	Percentual de tolerância aceito para o peso máximo do documento de carga.	0
MV_GFEPPO4	Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações.	.T.
MV_GFEPVE	Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522) : 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_GFEQBR	Informe o percentual máximo da quebra de peso admitido no transporte.	<em branco>
MV_GFETAB1	Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete: 1 - Uma por transportador; 2 - Sem restrição.	2
MV_GFETRPP	Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados: 1 - Sem restrição; 2 - Somente com o mesmo transportador. Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.	1
MV_GFETOTC	Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).	0

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_GFETROT	Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será: 1 - Escolher; 2 - Compor.	1
MV_GFEVIN	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo: 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_GFEVLDT	Indica a unicidade da chave do documento de frete: 1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.	3
MV_GFEVLFT	Indica a unicidade da chave de fatura: 1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.	3
MV_GFEVLIT	Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo: 1 - Valor bruto; 2 - Valor total (com <i>ad-valorem</i>).	1
MV_GFEVOLU	Volume por Unitizador. Considera o volume dos itens como sendo o resultado da quantidade volumes de unitizadores da espécie multiplicado pelo fator de volume do cadastro de unitizadores. O rateio do total de volumes de todos unitizadores da NF irá considerar o parâmetro MV_CRIRAT para distribuir entre o volume dos itens. 1 - Sim; 2 - Não	2
MV_GFEVPRT	Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital: S - Sim; N - Não.	1
MV_GFEWF02	Indica o código de template de email que será usado no envio de cotação. ❗ Importante! O valor a ser informado nesse parâmetro é o código do cadastro realizado na rotina processos de WorkFlow do SIGACFG.	<em branco>
MV_GFEZ01	Indica a forma de geração do lote de provisão 1=Padrão 2=Situação Contábil ❗ Importante! Essa melhoria funciona somente para a integração com o ERP Datasul e a opção de contabilização via fatura de frete (parâmetro Contabilização Frete Vendas - MV_DSCTB igual a 1 - Fatura de Frete (Financeiro)). Para a gravação do campo de situação contábil basta a aplicação do pacote. Para geração do lote é necessária a criação do parâmetro MV_GFEZ01 com o valor 2 = Situação Contábil.	1
MV_GFEZTT	Parâmetro interno para desabilitar a alteração das tabelas temporárias. Para não precisar alterar todas as funções do GFE que tem tabela temporária, foi alterado somente a função que cria a tabela temporária.	1



Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_ICMBAPI	Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS.	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	1 - Manter; 2 - Retirar Retido; 3 - Retirar Total	
MV_ICMSST	Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.	1
MV_ICMSPA	Indica se permite calcular o ICMS de Pauta 1 - Sim 2 - Não.	
MV_IMPPRO	Importar/ Processar CT-e de forma automática Define se realiza o processamento de um arquivo CT-e de forma automática, juntamente com a sua importação. 1 - Importar 2 - Importar e Processar o arquivo Ct-e (2) ❗ Importante! Apesar de estar localizado na aba Totvs Colaboração, esse parâmetro possui ação somente para importações realizadas diretamente pelo GFEA118.	
MV_INTFIS	Integração Fiscal. Permite atualização automática do Documento de Frete direto com o Fiscal. 1-Normal 2-Pre-Nota 3-Pre-CTE 4-Ambos. ❗ Importante! Para que este parâmetro seja habilitado, as opções Integração Doc. Frete Fiscal e/ou Doc. Frete Custo, localizadas na pasta Integração ERP deverão estar marcadas com a opção 2 - Automática.	
MV_INTFRE	Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul: 1 - Não integrar; 2 - Integrar.	1

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_INTGFE	Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa. - Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP. - O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP. - O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE). - A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo. - Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista "Inativo" não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo). - As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação. - A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não haja restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito. - Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado). - O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.	.T.
MV_INTGFE2	Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada: Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.	.T.
MV_INTTAB	Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul: 1 - Não integrar; 2 - Integrar.	1
MV_IRFPRED	Armazena o percentual de redução para cálculo do IRRF	0
MV_ISSBAPI	Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS: 1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS; 2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS. - Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE. - Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração. a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011). b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010). - Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.	1
MV_ITEMTRP	Integração de itens do documento de carga por Item de Transporte.  Importante! O parâmetro MV_ITEMTRP foi substituído pelo parâmetro MV_GFE002.	

L

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_LOCTVEI	Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho: 1 - Lotação fracionada e fechada. 2 - Lotação fechada.	1
MV_LOGCALC	Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não.	1
MV_LOGCONT	Define se será gerado o log de rateio e contabilização 1 - Sim; 2 - Não.	1

M

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_MATREX	Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.	<em branco>
MV_MINIRF	Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo.	0
MV_MOTCAN	Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_MTNRERP	Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP: 1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul. 2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque. Exemplo: - Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP. - Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.	1
MV_MULFIL	Permite vincular documentos de carga de filais diferentes em um mesmo romaneio. 1 - Ativado 2 - Desativado	2

N

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_NEGPRO	Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.	<em branco>
MV_NFEENV	Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores: 1 - Não enviar; 2 - Automática; 3 - Sob demanda.	2
MV_NFEDIR	Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores. O GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim; Os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de e-mail; Sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.	<em branco>
MV_NGINN	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da Neogrid.	<em branco>
MV_NGLIDOS	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos.	<em branco>

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_NGOUT	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a Neogrid.	<em branco>
MV_NRETCOL	Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid. O valor máximo é de 50 (cinquenta).	<em branco>
MV_NRPF	Numeração do título de provisão: 1 - Número Pré-fatura; 2 - Filial+Número Pré-fatura.	1
MV_NTFGFE	Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.	<em branco>

O

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_OBCOMP	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_OBDEV	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_OBNENT	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_OBREDE	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_OBREEN	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>
MV_OBSERV	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.	<em branco>

P

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PASSCOL	Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.	<em branco>
MV_PCCOFI	Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete. O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.	7.6
MV_PCINAU	Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.	0
MV_PCINEM	Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Não deduz do Contrato com o autônomo.	0
MV_PCPIS	Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete. O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.	
MV_PCSENA	Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SENAT a ser recolhido	0

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PCSEST	Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo.	0
MV_PDGPIS	Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS: 1 - Sim; 2 - Não;	1
MV_PEPROAD	Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo. Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução e Serviços.	<em branco>
MV_PEPROES	Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual). Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa , realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.	<em branco>
MV_PEPRONO	Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual). Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto. Exemplo: Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016. Os demais lotes serão automaticamente estornados.	<em branco>
MV_PFENTR	Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas: 1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega. 2 - Opcional.	1
MV_PFOBRIG	Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo: 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_PICOTR	Valores de PIS e COFINS referentes a transferência: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete .	2
MV_PISDIF	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.	0
MV_PLROADE	Permite liberar romaneio com data anterior a data de emissão do Documento de Carga. 1-Sim 2-Não	2
MV_PRITDF	Código do item do registro de entrada.	<em branco>
MV_PROVCON	Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido. Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da Pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar: 1 - Despesa Total; 2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis; 3 - Despesa menos Impostos; 4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.	4

R

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_REGOCO	Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade: 1 - Sem ocorrência; 2 - Com ocorrência.	1
MV_RETNP	Forma de registro da entrega do documento de carga: 1 - Somente trechos pagos; 2 - Todos os trechos.	1
MV_RECPRZ	Recalcula prazo de entrega redespacho ao reagendar ou registrar entrega. 0-Não (Default) 1-Somente Posterga 2-Antecipa e Posterga	

S

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_SENHA	Registro senha de acesso ao programa de importação de dados do GFE (GFES002).	ATENDIMENTOTOTVS
MV_SERVTO	Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos: 1 - Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional. 2 - Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.	<em branco>
MV_SIGFE	Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete: 1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES). 2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.	1
MV_SITEDC	Situação Doc Carga com Ocorrência Entrega 1 - Trechos pagos entregues/último trecho 2 - Todos trechos entregues	<em branco>
MV_SPEDCOL	Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não. Informações sobre a configuração do TOTVS Colaboração, acesse: Configurador Wizard TOTVS Colaboração_THZVM4	N
MV_SPEDURL	Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).	<em branco>

T

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_TABPRO	Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.	<em branco>
MV_TCNEW	Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: 0 - Todos; 1 - NFE; 2 - CTE; 3 - NFS; 4 - MDe; 5 - MDfe; 6 - Recebimento.	<em branco>
MV_TESGFE	Definição da TES do documento de entrada: 1 - Atribuído Sistema: definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária. 2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente. 3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.	3
MV_TFMLA	Integração via MLA: 1 - Sim; 2 - Não.	2
MV_TMSGFE	Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE: 1 - Integrar: quando o campo está assinalado é indicado por .T. 2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado é indicado por .F.	2
MV_TMS2GFE	Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:	2

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	1 - Sim; 2 - Não. - Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado. - Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.	
MV_TMS3GFE	Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada: F - Fechamento da viagem; S - Saída da viagem; C - Chegada da viagem; N - Não integra.	N
MV_TPGERA	Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda.	1
MV_TPOPEMB	Tipo de Operação na sincronização de embarques na criação do romaneio. Neste campo o usuário deverá informar um Tipo de Operação cadastrado no GFE que será utilizado na criação do Romaneio de Carga quando o mesmo for integrado diretamente do ERP Datasul. Quando esta integração estiver configurada, este campo torna-se obrigatório uma vez que a informação de Tipo de Operação no Romaneio é Obrigatória. Este campo é de livre digitação desde que o Tipo de Operação esteja devidamente cadastrado no GFE. Este campo possui opção de PESQUISA.	<em branco>
MV_TREDESP	Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.	2
MV_TREENTR	Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário. Se selecionada a opção 1 , o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas. Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos. O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo. Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharão as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.	0
MV_TIPREG	Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).	1
MV_TPEST	Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial. - Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa) se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: <i>"Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes"</i>. - Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: <i>"A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul"</i>.	1
MV_TPGRP	Indica a origem do grupo contábil. É concatenado o número referente ao Grupo. Por exemplo: MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, etc.	Não possui
MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, MV_TPGRP3, MV_TPGRP4, MV_TPGRP5, MV_TPGRP6, MV_TPGRP7	Indica a origem do grupo contábil, podendo ser configurado até 7 tipos de grupos, entre eles: 0 - Nenhum; 1 - Filial; 2 - Tipo Operação do Romaneio de Carga; 3 - Item do Documento de Carga; 4 - Região Comercial do destinatário do Documento de Carga; 5 - Grupo de Cliente do destinatário do Documento de Carga; 6 - Serie Doc Carga; 7 - Classificação Frete do item do documento de carga; 8 - Tipo do cálculo de Frete; 9 - Info Ctb 1: Natureza de Operação do Item; 10 - Info Ctb 2: Canal de Venda do Item do Documento de Carga; 11 - Info Ctb 3: Grupo de Estoque do Item; 12 - Info Ctb 4: Família Comercial do Item; 13 - Info Ctb 5: Família Material do Item; 14 - Representante;	0

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	15 - Unidade de Negócio; 16 - CFOP Item Doc Carga; 17 - Tipo de Serviço; 18 - Grupo de Transportador; 19 - Série Doc Carga; Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul .	
MV_TPOPEMB	Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.	<em branco>

U

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_UMPESO	Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga. Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.	KG
MV_USERCOL	Identificação do usuário do TOTVS Colaboração (NÃO EXISTE REGISTRO NA SX6 E NEM NOS FONTES)	<em branco>

V

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_VERCTE	Versão do CTe para TOTVS Colaboração 2.0	2.0
MV_VLCNPJ	Indica o Transportador do documento de frete: 1 - Somente Transp. Nota; 2 - Considera mesma raiz CNPJ.	2
MV_VLMXRE	Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período.	0

X

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_XMLDIR	Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração.	<em branco>

W

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_WSGFE	URL e Porta do WebService do Protheus. Este campo é de livre digitação. Deverá ser informado a URL (IP) e a Porta que o WebService do Protheus foi configurado. Exemplo: 192.168.10.1:8085 - Neste exemplo o WebService foi configurado no servidor com IP: 192.168.10.1 e na Porta 8085. Neste parâmetro deverá ser informado apenas o IP:PORTA. Não é necessário informado a string "http://" por exemplo. Esta informação do IP e Porta do WebService fica configurado no arquivo appserver.ini da instalação do Protheus.	<em branco>
MV_WSINST	Nome da Instância do WebService do Protheus. Este campo é de livre digitação. Deverá ser informado a Instância que foi configurada no WebService do Protheus. Exemplo: 192.168.10.1:8085/ws_producao - Neste	<em branco>

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
	exemplo o Webservice foi configurado com a instância ws_producao. Esta informação da Instância do Webservice fica configurado no arquivo appserver.ini da instalação do Protheus.	

[agrupadora](#) [documento_de_referencia](#) [sigagfe](#)
[gestao_de_frete_embarcador](#) [bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#)
[menu_do_produto](#) [conceitual](#) [configuracoes](#)
[parametros_do_frete_embarcador](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)