

Parâmetros do Módulo (GFEX000 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

Inclusão de CPOP

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.

Principais Campos e Parâmetros

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

Principais Campos e Parâmetros

06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

10. TELA PARÂMETROS - ABA AUDITORIA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

11. TELA PARÂMETROS - ABA CONTRATO AUTÔNOMO

Principais Campos e Parâmetros

12. TELA PARÂMETROS - ABA CONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

13. TELA PARÂMETROS - ABA TOTVS COLABORAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

14. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO EDI

Principais Campos e Parâmetros

15. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO ERP

Principais Campos e Parâmetros

16. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

Principais Campos e Parâmetros

17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL

Principais Campos e Parâmetros

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

19. OUTROS PARAMETROS

20. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este **trabalhe** respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.

No Gestão de Frete Embarcador, a rotina **Parâmetros do Módulo (GFEX000)** possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo.

A configuração desses parâmetros também pode ser realizada pelo módulo **Configurador**, por intermédio da rotina **Manutenção de Parâmetros**.

IMPORTANTE!

- Todos os parâmetros que possuem lista de seleção terão como primeira opção o valor " " (**branco**), caso não houver informação no banco de dados, o campo será iniciado com esse valor "", porém após a primeira alteração será obrigatório o preenchimento de todos os parâmetros tipo lista, informando uma mensagem em tela enquanto houver algum parâmetro sem informação.
- Não será permitido colocar o valor " " (**branco**) em um campo que já tenha valor gravado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Definição dos Parâmetros

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.
2. É apresentada uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
3. Selecione a aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.
4. Clique em **Confirmar**.

Inclusão de CPOP

1. Em **Relacionar CFOP com Tipo de Integração**, clique em **Incluir**.
2. Informe os dados de acordo com os campos especificados na tela.
3. Clique em **Confirmar**.

03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Email	Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.  Importante! Essa opção de configuração também está disponível no SIGACFG, opção Ambiente > E-mail/Proxy
Filial x Emitente	Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE. Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três o Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código d  Importante! • Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CT filiais diferentes. • Caso a tabela Emitente de Transporte (GU3) possua o compartilhamento como Exclusivo, para rea deve-se logar na filial a ser configurada.
CFOP x CT-e	Permite efetuar o cadastro Exceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020) para identificar qua ser integrados pelo módulo de Compras. Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções or documento é realizada pelo módulo de Compras. A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhe sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entr o módulo de Compras do Protheus. Observamos que: • Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento Faturamento ou em Compras. • As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são COMXCOL e GFEA118X • Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, este será criado na tabela intermediária do situação Processado com Erro, como ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.

Ação	Descrição
	Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras, deverá ser verificado o intervalo de CFOP e um intervalo para o CFOP e Filial correspondente, o documento será integrado no GFE. Importante! A ação CFOP x CT-e somente é apresentada se no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pelo campo Origem dos Cadastros estiver parametrizado como 1 - ERP e o campo ERP Integrado estiver parametrizado como 2 - Protheus.

04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)	Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios. Importante! - Este campo não é obrigatório. - Se não for informado, o sistema não irá sugerir a Operadora do vale pedágio.
Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP)	Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados: 1 - Sem restrição; 2 - Somente com o mesmo transportador. Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.
Recalcula Prazos	Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados. 0 - Não; 1 - Somente Posterga; 2 - Antecipa e posterga.
Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)	Forma de registro da entrega do documento de carga: 1 - Somente trechos pagos; 2 - Todos os trechos.
Redespachantes (MV_TREDESP)	Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.
Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV)	Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; 2 - Dt. Liberação.
Utiliza multi-filiais? (MV_MULFIL)	Permite vincular documentos de carga de filiais diferentes em um mesmo romaneio. 1 - Ativo 2 - Desativado

Campo	Descrição
Envio XML NF-e (MV_NFEENV)	Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores: 1 - Não enviar; 2 - Automática; 3 - Sob demanda.
Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR)	Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores *o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim; *os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email; *sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema.
Recalcula Prazos (MV_RECPRZ)	Recalcula prazo de entrega redespacho ao reagendar ou registrar entrega. 0-Não (Default) 1-Somente Posterga 2-Antecipa e Posterga
% Máx Quebra Peso (MV_GFEQBR)	Informe o percentual máximo da quebra de peso admitido no transporte.
Permite liberar romaneio com data anterior a data de emissão doc carga. (MV_PLROADE)	Permite liberar romaneio com data anterior a data de emissão do Documento de Carga. 1-Sim 2-Não
Situação Doc Carga com Ocorrência Entrega (MV_SITEDC)	Situação Doc Carga com Ocorrência Entrega 1 - Trechos pagos entregues/último trecho 2 - Todos trechos entregues

05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN)	Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Permite Relacionar Mais de 1 Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04)	Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações.
Condição Agendamento Doc Carga (MV_GFE012)	Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento: 0 - Sem restrição; 1 - Em romaneio; 2 - Em romaneio liberado ou encerrado. ⓘ Importante! Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 2 - Em Romaneio Liberado ou Encerrado.
Indica os valores em dias para a criticidade das requisições (MV_GFE013)	Indica os valores em dias para a criticidade das requisições. Exemplo: 0-5 - Urgente; 6-8 - Alta; 9-999 - Normal
Permite Incluir Veículo na Portaria? (MV_GFEPVE)	Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522) : 1 - Sim; 2 - Não.

Campo	Descrição
Código do Veículo (MV_GFECPL)	Método a ser utilizado como código do veículo: 1 - Sugerido pelo sistema; 2 - Placa do veículo.
Permite Incluir Motorista na Portaria? (MV_GFEPMT)	Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522) : 1 - Sim; 2 - Não.
% Tolerância PBT (MV_GFEPPO1)	Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT).
% Tolerância Peso Minim Doc Carga (MV_GFEPPO2)	Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga.
% Tolerância Peso Máximo Doc Carga (MV_GFEPPO3)	Percentual de tolerância aceito para o peso máximo do documento de carga.
Ação Mov Pendente (MV_GFEMVPE)	Ação na entrada de veículos com movimentação pendente. 1-Nenhuma; 2-Alertar; 3-Bloquear; Importante! O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Regionalização (MV_TIPREG)	Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).
Estrutura de Tabelas de Frete (MV_GFETAB1)	Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete: 1 - Uma por transportador; 2 - Sem restrição.
Controle de Aprovação (MV_APRTAB)	Haverá controle de aprovação de tabela de frete: 1 - Sim; 2 - Não.
Envio Aprovação Após Registro Comparativo (MV_APRCOP)	Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: 0 - Não enviar; 1 - Automático; 2 - Perguntar. Importante! Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim.
Serviço por Tipo de Ocorrência (MV_SERVTO)	Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos: 1 - Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional. 2 - Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.

07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Critério de Seleção (MV_ESCTAB)	Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete: 1 - Escolha do usuário; 2 - Menor valor frete; 3 - Menor prazo entrega.
Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT)	Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático: 1 - Menor valor frete; 2 - Menor prazo entrega. Importante! O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete.
Rotas Coincidentes (MV_GFETROT)	Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será:: 1 - Escolher; 2 - Compôr.
Critério de Rateio (MV_CRIRAT)	Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação: 1 - Peso mercadoria; 2 - Valor Mercadoria; 3 - Volume; 4 - Quantidade.
Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL)	Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga. Importante! Quando o critério de rateio for por peso, e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério.
Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT)	Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: 0 – Nenhuma; 1 - Alertar; 2 – Desfazer cálculo.
Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC)	Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação: 0 - Não; 1 - Sim.
Local de Entrega (MV_TREENTR)	Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário. Importante! • Se selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas. • Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos.

Campo	Descrição
	- O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo. - Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.
Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO)	Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga. i Importante! Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida.
Imp Retido Componente (MV_DIMRET)	Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar.
Gera Log de Cálculo? (MV_LOGCALC)	Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não.
Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF)	Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão: 1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão. 2 - Sem restrição.
Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005)	Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete: 1 - Não permite recalcular. 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado. i Importante! Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga.
Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI)	Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho: 1 - Lotação fracionada e fechada. 2 - Lotação fechada.
Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)	Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo: 1 - Sempre do romaneio; 2 - Do trecho quando preenchido.
ICMS Frete (MV_GFECRIC)	Valores de ICMS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.
Crédito ICMS (MV_CRDPAR)	Tributação de ICMS será: 1 - Total; 2 - Parcial.
ICMS ST (MV_ICMSST)	Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.
PIS/COFINS Frete (MV_GFEPFC)	Valores de PIS e COFINS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito.

Campo	Descrição
PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR)	Valores de PIS e COFINS referentes a transferência: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. Importante! - O valor padrão é Sem Direito a Crédito. - Esse campo será habilitado somente se a opção Com Direito a Crédito estiver selecionada no campo PIS/COFINS Frete.
Alíquota PIS (MV_PCPIS)	Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete. Importante! O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.
Alíquota COFINS (MV_PCCOFI)	Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete. Importante! O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete.
ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI)	Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS: 1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS; 2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
Alíquota PIS Diferenciada (MV_PISDIF)	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.
Alíquota COFINS Diferenciada (MV_COFIDIF)	Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES.
ICMS Ret no PIS/COFINS	Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS: 1 - Manter; 2 - Retirar retido; 3 - Retirar total.
Calcula ICMS de Pauta (MV_ICMSPA)	Indica se permite calcular o ICMS de Pauta: 1 - Sim; 2 - Não.
Diretório LOG (MV_DRTLOG)	Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.
Valor Devolução (MV_CALDEV)	Alteração no valor do frete de cálculo de devolução: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.
Valor Reentrega (MV_CALREN)	Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.
Valor Serviço (MV_CALSER)	Alteração no valor de frete de cálculo de serviço: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar.

Campo	Descrição
Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1)	Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio. ⓘ Importante! Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido .
Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1)	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2)	Valor máximo de frete permitido por cálculo. ⓘ Importante! Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido .
Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2)	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
% Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3)	Percentual máximo de frete pelo valor. ⓘ Importante! Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido .
Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3)	Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4)	Valor máximo de frete por tonelada de carga. ⓘ Importante! Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido .
Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4)	Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Log da integração com o ERP Protheus (MV_GFELPR)	Habilita a geração de log antes da integração com o ERP Protheus.

Campo	Descrição
	1 - Sim 2 - Não
Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2)	Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Valor do frete; 2 - Peso carga; 3 - Valor carga; 4 - Quantidade itens; 5 - Volume carga. Importante! - Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061). - Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.
Valor usado Rateio/Frete Mínimo por Romaneio (MV_CRIRAT3)	Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete; 2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões): 1 - Sim; 2 - Não.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP): 1 - Sim; 2 - Não.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo? (MV_GFEVIN)	Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo: 1 - Sim; 2 - Não.
Ação ao Exceder o Limite do Contrato (MV_GFELAC5)	Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Duplicidade de Serviços (MV_DPSERV)	Flexibilização da funcionalidade de duplicidade de serviços no SIGAGFE. Através desta funcionalidade a implantação de Documentos de Frete permite a criação somente para um Cálculo de Frete, barrando a implantação do segundo Documento de Frete para o mesmo cálculo. A chave do Documento de Frete implantado será gravada no cálculo correspondente através dos campos GWF_CDESP, GWF_EMISDF, GWF_SERDF, GWF_NRDF, GWF_DTEMIS. 1 - Ativado - A implantação de Documentos de Frete permite criar o Cálculo de Frete contendo apenas um Documento de Frete. 2 - Desativado - Permite a inclusão de mais de um Documento de Frete por Cálculo. Importante! Necessita da execução do GFEUPDCalc para acerto dos campos.
Atribui % de Devolução no Cálculo de Retorno (MV_CALRET)	Atribui ao Cálculo de Romaneios do tipo "Retorno, a % de devolução que será aplicado sobre o valor total do frete.

Campo	Descrição
	1-Sim 2-Não
ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (MV_ICMBAPI)	Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado ou retirado da base PIS/COFINS. 1 - Manter; 2 - Retirar Retido; 3 - Retirar Total

08. TELA PARÂMETROS - ABA PRÉ-FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Registro de Entrega (MV_PFENTR)	Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas: 1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega. 2 - Opcional.

09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cálculo Normal (MV_OBNENT)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Redespacho (MV_OBREDE)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Complementar (MV_OBCOMP)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Reentrega (MV_OBREEN)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Devolução (MV_OBDEV)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
Cálculo Serviços (MV_OBSERV)	Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço : 1 - Obrigatório; 2 - Opcional.
CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1)	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual) .

Campo	Descrição
CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2)	Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual) .
CFOP ISS Mesmo Município (MV_CFOFR3)	Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.
CFOP ISS Outro Município (MV_CFOFR4)	Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.
Identificação Única Doc Frete (MV_GFEVLDT)	Indica a unicidade da chave do documento de frete: 1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais.
Transportador Doc Frete (MV_VLCNPJ)	Indica o Transportador do documento de frete: 1 - Somente Transp. Nota; 2 - Considera mesma raiz CNPJ.
Identificação Única Fatura (MV_GFEVLFT)	Indica a unicidade da chave de fatura: 1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais.
Pedágio PIS/COFINS (MV_PDGPIS)	Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS: 1 - Sim; 2 - Não
Condição Para Associar Pré-fatura (MV_GFEPF1)	Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura: 1 - Confirmada; 2 - Enviada.
Consulta Chave do CTE no Portal SEFAZ (MV_CHVNFE)	Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Importante! - Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. - Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.
Calendário Vencimento Fatura Avulsa (MV_GFECVFA)	Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1 - Conforme cadastro emitente; 2 - Nunca; 3 - Sempre.
Espécie Doc Frete Subcontratação (MV_ESPDF4)	Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.
Permite validar o Romaneio de Carga (MV_GFEROTR)	Permite validar se o Romaneio de Carga foi gerado e está liberado, e se o transportador informado está atribuído a um trecho do Documento de Carga. 1-Sim - Irá Validar 2-Não - Não irá validar Importante!

Campo	Descrição
	As informações de Data Liberação Romaneio e Transportador são obrigatórios.
Controle de Compensação de Divergência entre Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEDCFA)	Define que a Divergência entre Cálculo x Documento de Frete será aplicado como Desconto na Fatura 1-Sim 2-Não
Indica o % Redução Base Calc. IRRF (MV_IRFPRED)	Armazena o percentual de redução para cálculo do IRRF
Alíquota de calc. IRRF (MV_ALQIRRF)	Armazena a alíquota para cálculo do IRRF

10. TELA PARÂMETROS - ABA AUDITORIA DE FRETE

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT)	Indica se os dados gerais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere dados gerais dos documentos de frete). 2 - Não.
Valor Detalhado (MV_DCABE)	Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete). 2 - Não.
Valor Total (MV_DCTOT)	Indica se os valores totais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere valores totais dos documentos de frete). 2 - Não.
Valor Imposto (MV_DMIMP)	Os valores de impostos do documento de frete devem ser considerados na conferência. 1 - Sim (Valor Padrão) 2 - Não
Diferença Máxima de Valor (MV_DCVAL)	Representa o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
Diferença Máxima de Percentual (MV_DCPERC)	Representa o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
Diferença Máxima de Valor a Menor (MV_DMVAL)	Representa qual o valor máximo de tolerância a menor entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
Diferença Máxima de Percentual a Menor (MV_DMPERC)	Representa qual o percentual máximo de tolerância a menor entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência.
Diferença Menor (MV_DCNEG)	Indica se os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência: 1 - Aprovar (aprova automaticamente o documento de frete); 2 - Conferir.

Campo	Descrição
Auditoria Frete Combinado (MV_AUDINF)	Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: 1 - Auditar normalmente; 2 - Exigir aprovação. Importante! Por padrão, a rotina seleciona a opção 1 - Auditar normalmente .
Data Vencimento (MV_CFCONPG)	Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: 1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas); 2 - Não.
Agrupamento (MV_CFAGRUP)	Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: 1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura). 2 - Não.
Valor (MV_CFVL FAT)	Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: 1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura). 2 - Não.
Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR)	Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.
Diferença Máxima de Percentual (MV_CFPCVAR)	Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.
PF Obrigatória (MV_PFOBRIG)	Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo: 1 - Sim; 2 - Não.
Auditoria Documentos Complementares (MV_GFE011)	Possibilita configurar o sistema para sempre exigir aprovação de Documentos de Frete do tipo Complementar (de valor e de imposto). 1 - Auditar normalmente 2 - Exigir aprovação

11. TELA PARÂMETROS - ABA CONTRATO AUTÔNOMO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Apuração IRRF (MV_APUIRF)	Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema: 1 - Centralizado; 2 - Por filial.
Data de Referência para apuração IRRF (MV_GFE016)	Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo: 1 - Data de criação; 2 - Data de vencimento.
% Base IRRF (MV_BASIRF)	Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF.
INSS Base IRRF (MV_DEDINS)	Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF). 2 - Manter.

Campo	Descrição
SEST Base IRRF (MV_DEDSES)	Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF); 2 - Manter.
Valor Mínimo IRRF (MV_MINRF)	Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo.
% Base INSS (MV_BASINS)	Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo.
% INSS Autônomo (MV_PCINAU)	Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos.
Valor Máximo de INSS (MV_VLMXRE)	Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período.
% INSS Embarcador (MV_PCINEM)	Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. ❗ Importante! Não deduz do Contrato com o autônomo.
% SEST/SENAT (MV_PCSEST)	Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo.
Valor Mínimo IRRF (MV_MINIRF)	Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com Autônomo

12. TELA PARÂMETROS - ABA CONTABILIZAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Grupo Contábil 1 ao 7 (MV_TPGRP1) (MV_TPGRP2) (MV_TPGRP3) (MV_TPGRP4) (MV_TPGRP5) (MV_TPGRP6) (MV_TPGRP7)	Indica a origem do grupo contábil: 0 - Nenhum; 1 - Filial; 2 - Tipo Operação; 3 - Item; 4 - Reg Comercial; 5 - Grupo Emitente; 6 - Tipo Doc Carga; 7 - Classificação Frete; 8 - Tipo de Frete; 9 - Info Ctb 1: Natureza de Operação do Item; 10 - Info Ctb 2: Canal de Venda do Item do Documento de Carga; 11 - Info Ctb 3: Grupo de Estoque do Item; 12 - Info Ctb 4: Família Comercial do Item; 13 - Info Ctb 5: Família Material do Item; 14 - Representante; 15 - Unidade de Negócio; 16 - CFOP Item Doc Carga; 17 - Tipo de Serviço; 18 - Grupo de Transportador; 19 - Série Doc Carga; ❗ Importante! - Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. - As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul.
Provisão Contábil (MV_PROVCON)	Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar: 1 - Despesa Total; 2 - Despesa menos Impostos Recuperáveis;

Campo	Descrição
	3 - Despesa menos Impostos; 4 - Despesa e Impostos Recuperáveis.
Data do Último Fechamento (MV_DTULFE)	Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. ❗ Importante! Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.
Tipo de Geração Contábil (MV_TPGERA)	Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda.
Emitente Estimativa (MV_EMIPRO)	Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa.
Tabela Estimativa (MV_TABPRO)	Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.
Negociação Estimativa (MV_NEGPRO)	Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.
Gera Log de Contabilização?	Indica se será gerado o <i>log</i> de rateio e contabilização: 1 - Sim; 2 - Não.
Tipo Estorno Provisão (MV_TPEST)	Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial. ❗ Importante! - Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa) se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: <i>"Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes"</i>. - Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: <i>"A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul"</i>.
Período Saldo Prov. Normal (Meses) (MV_PEPRONO)	Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual). Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto. Exemplo: - Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016. - Os demais lotes serão automaticamente estornados.
Período Saldo Prov. Estimativa (Meses) (MV_PEPROES)	Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual). ❗ Importante! Provisão Estimativa: cálculos do tipo Estimativa , realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês.
Período Saldo Prov. Adicional (Meses) (MV_PEPROAD)	Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo. ❗ Importante! Provisão Adicionais: Reentrega, Devolução e Serviços.
Gera log de contabilização? (MV_LOGCONT)	Define se será gerado o log de rateio e contabilização.

Campo	Descrição
	1 - Sim 2 - Não

13. TELA PARÂMETROS - ABA TOTVS COLABORAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)	Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não. ⓘ Importante! Informações sobre a configuração do TOTVS Colaboração, acesse: Configurador Wizard TOTVS Colaboração_THZVM4
Valida Protocolo/Assinatura do CT-e? (MV_GFEVPR)	Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital: S - Sim; N - Não.
Diretório do XML TOTVS Colaboração (MV_XMLDIR)	Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração.
Ambiente Neogrid Para Recebimento CT-e (MV_AMBCTEC)	Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e: 1 - Produção. 2 - Homologação.
Ambiente Neogrid Para Recebimento NF-e (MV_AMBICOL)	Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e: 1 - Produção. 2 - Homologação.
Confirma Todos os Documentos Colaboração? (MV_CONFALL)	Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não.
Tipos de Documentos que o TSS Deve Transmitir (MV_DOCSCOL)	Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; 1 - NF-e; 2 - CT-e; 3 - NFS-e; 4 - Somente Recebimento.
URL de Comunicação com TSS (MV_SPEDURL)	Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).
Quantidade de Registros Por Importação do TSS (MV_NRETCOL)	Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid. ⓘ Importante! O valor máximo é de 50 (cinquenta).
Usuário TOTVS Colaboração (MV_USERSCOL)	Identificação do usuário do TOTVS Colaboração.

Campo	Descrição
Senha TOTVS Colaboração (MV_PASSCOL)	Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.
Tipos de Documentos Transmitedos (MV_TCNEW)	Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: 0 - Todos; 1 - NFE; 2 - CTE; 3 - NFS; 4 - MDe; 5 - MDfe; 6 - Recebimento.
Diretório de Saída (MV_NGOUT)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a NeoGrid.
Diretório de Entrada (MV_NGINN)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid.
Diretório de Arquivos Ldos (MV_NGLIDOS)	Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos.
Tempo de Espera Para Processar Retorno da Consulta (MV_GFETOTC)	Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).
Importar/ Processar CT-e de forma automática (MV_IMPPRO)	Define se realiza o processamento de um arquivo CT-e de forma automática, juntamente com a sua importação. 1 - Importar 2 - Importar e Processar o arquivo Ct-e (2) Importante! Apesar de estar localizado na aba Totvs Colaboração, esse parâmetro possui ação somente para importações realizadas diretamente pelo GFEA118.

14. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO EDI

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Espécie CTR (MV_ESPDF1)	Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI. Importante! - Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero). - O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.
Espécie CT-e (MV_ESPDF3)	Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e). Importante! - Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e. - Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322. - Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.

Campo	Descrição
Espécie NFST (MV_ESPDF2)	Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI. Importante! - Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero). - O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.
Ocorrência Entrega (MV_REGOCO)	Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade: 1 - Sem ocorrência; 2 - Com ocorrência.
Código Ocorrência Entrega (MV_CDTIPOE)	Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.
Data Retroativa Para Ocorrência Entrega (MV_GFEOCO)	Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última: 1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho. 2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI. 3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.
Tipo de Geração de Log (MV_GFEEIL)	Tipo de geração do LOG de integração EDI: 1 - Não Gerar: não gera arquivo de LOG de integração. 2 - Normal: gera o arquivo de LOG. 3 - Modo Debug: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. 4 - Console: gera o arquivo de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log). Importante! O arquivo de LOG é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete, campo Diretório LOG.
Versão do CTe (MV_VERCTE)	Versão do CTe para TOTVS Colaboração 2.0 Valor Padrão: 2.0

15. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO ERP

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Origem dos Cadastros (MV_CADERP)	Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis): 1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis. 2 - SIGAGFE.
ERP Integrado (MV_ERPGFE)	ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul; 2 - Protheus; 3 - RM; 4 - Logix; 5 - Outro.

Campo	Descrição
	❗ Importante A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.
Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13)	Opção de integração do documento de frete com o Fiscal: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Doc. Frete Custo (MV_GFEI14)	Opção de integração do documento de frete com Custos: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15)	Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Fatura Financeiro (MV_GFEI16)	Opção de integração da fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Contrato Financeiro (MV_GFEI17)	Opção de integração do contrato com o Financeiro: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Contrato Custo (MV_GFEI18)	Opção de integração do Contrato com Custos: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Classificação de Frete Padrão (MV_CDCLFR)	Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.
Ação Sobre Documentos de Carga Origem ERP (MV_GFE001)	Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP: 1 - Nenhuma; 2 - Somente cancelar; 3 - Cancelar e eliminar.
Nota de Rateio no Fiscal (MV_CDCLFR)	Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE: 1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP. 2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.
Url EAI (MV_EAIURL)	URL dos Web Services do TOTVS ESB.
Porta EAI (MV_EAIPORT)	Porta dos Web Services do TOTVS ESB.
Fiscal Pré-requisito para Atualizar Fatura com Financ. (MV_GFEI23)	Fiscal Pré-requisito para Atualizar Fatura com Financeiro 1 - Sim 2 - Não

16. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
GFE Ativo (MV_INTGFE)	Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa. Importante! - Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP. - O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP. - O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE). - A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo. - Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista "Inativo" não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo). - As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação. - A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não haja restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito. - Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado). - O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.
Modo Integração (MV_INTGFE2)	Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada: Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML. Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML. Importante! - Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE. - Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração. a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011). b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010). - Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.
Código do Emitente (MV_EMITMP)	Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

Campo	Descrição
	0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente; 1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP. Importante! - Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta. - A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador. - Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados. - Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.
Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)	Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.
Impede Faturamento? (MV_FATGFE)	Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE: 1 - Sim; 2 - Não.
Carga (MV_GFEI12)	Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.
Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)	Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista): 1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista; 2 - SIGAGFE.
Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)	Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. Importante! O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.
Valor do Item (MV_GFEVLIT)	Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo: 1 - Valor bruto; 2 - Valor total (com <i>ad-valorem</i>).
Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)	Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. Valor Padrão .F.
Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)	Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus: 1 - Integrar; 2 - Não integrar.

Campo	Descrição
Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)	Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.
Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)	Código do item do registro de entrada.
Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED)	Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus: 1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas. 2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração. ❗ Importante! A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".
TES Doc. Frete (MV_TESGFE)	Definição da TES do documento de entrada: 1 - Atribuído Sistema: definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária. 2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente. 3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.
Solicita Info Integração (MV_SIGFE)	Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete: 1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES). 2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.
Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)	Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.
Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)	Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS): 1 - Sim; 2 - Não.
Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)	Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 1 - Sim; 2 - Não.
Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)	Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST: 1 - Sim; 2 - Não.
Redespachos (MV_TMSGFE)	Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE: 1 - Integrar: quando o campo está assinalado. 2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Campo	Descrição
Ocorrências (MV_TMS2GFE)	Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas: 1 - Sim; 2 - Não. Importante! - Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado. - Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.
Integração Automática (MV_GFEI22)	Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências: 1 - Sim; 2 - Não. Importante! Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1-Sim.
Viagens (MV_TMS3GFE)	Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada: - F - Fechamento da viagem; - S - Saída da viagem; - C - Chegada da viagem; - N - Não integra.
Custos de Transporte (MV_GFEI21)	Forma de integração do custo de transporte com o TMS: 1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100); 2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete. 3 - Não integrar: desativa a funcionalidade. Importante! Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.
Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal .
Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE2)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor .
Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE3)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto .
Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega .
Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução .
Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho .
Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)	Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço .
Integração Fiscal (MV_INTFIS)	Permite atualização automática do Documento de Frete direto com o Fiscal. 1-Normal 2-Pre-Nota

Campo	Descrição
	3-Pre-CTE 4-Ambos. <i>📘</i> Importante! Para que este parâmetro seja habilitado, as opções Integração Doc. Frete Fiscal e/ou Doc. Frete Custo, localizadas na pasta Integração ERP deverão estar marcadas com a opção 2 - Automática.

17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
URL do WebService (MV_WSGFE)	Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador. Exemplo: 10.1.1.1:8090.
Nome da Instância (MV_WSINST)	Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador. Exemplo: WS.
Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB)	Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.
Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE)	Critério para atribuição da data de transação no recebimento: 1 - Data Corrente; 2 - Data Criação; 3 - Informada Usuário; 4 - Financeiro.
Integração por Item de Transporte (MV_GFE002)	Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a <i>performance</i> em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item. • Critério de agrupamento; • Classificação de Frete; • Unidade de Negócio; • Rateio Contábil (Sim/Não); • Tipo de Item; • Trib. PIS/COF (Sim/Não); • Credita ICMS (Sim/Não); • Critério de rateio (Parâmetro do módulo). • Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP. <i>📘</i> Importante! • Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento. • Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.
Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV)	Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo: 1 - Sim; 2 - Não.
Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFTD)	Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

Campo	Descrição																																	
	1 - Entrada; 2 - Financeira; 3 - Informada.																																	
Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT)	Código do item fiscal para integração com Datasul.																																	
Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC)	Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal: Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes. Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados: • GFE Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento; Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento. • ERP Datasul Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado; Na rotina Engine de Regras (CD0024), a <i>Engine</i> de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada. As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no <i>Engine</i>: <table><tr><th>Variável</th><th>Tipo de Dado</th><th>Significado / Origem da Informação</th></tr><tr><td>nat-operacao</td><td>caractere</td><td>CFOP do documento de frete no GFE.</td></tr><tr><td>Cod-servico</td><td>inteiro</td><td>Código de tributação de ICMS no GFE.</td></tr><tr><td>Cd-trib-icm</td><td>inteiro</td><td>Código de tributação de ICMS no GFE.</td></tr><tr><td>aliquota-icm</td><td>decimal</td><td>Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.</td></tr><tr><td>nf-nat-oper</td><td>caractere</td><td>Natureza de operação da nota de entrada.</td></tr><tr><td>I-iss</td><td>yes/no</td><td>Indica se o conhecimento tem ISS.</td></tr><tr><td>I-ativo</td><td>yes/no</td><td>Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.</td></tr><tr><td>I-cons-final</td><td>yes/no</td><td>Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.</td></tr><tr><td>I-crdicms</td><td>yes/no</td><td>Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.</td></tr><tr><td>I-difaliq</td><td>yes/no</td><td>Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.</td></tr></table>	Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação	nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.	Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.	Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.	aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.	nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.	I-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.	I-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.	I-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.	I-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.	I-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação																																
nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.																																
Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.																																
Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.																																
aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.																																
nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.																																
I-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.																																
I-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.																																
I-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.																																
I-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.																																
I-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.																																

Campo	Descrição		
	I-nat-entrada	yes/no	Indica que as notas fiscais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.
	UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.
	UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.
	Os tipos de retornos possíveis são:		
	Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação
	nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
	natur-oper		
	natureza		
	cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.
	I-nat-entrada	yes/no	Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.
Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais , na aba Atualizações .			
Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)	Forma de contabilização dos fretes de vendas: 1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF); 2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).		
Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)	Critério para atribuição da data de transação no Financeiro: 1 - Data corrente; 2 - Data criação; 3 - Informada usuário.		
Espécie Fatura (MV_DSESPF)	Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.		
Espécie Provisão (MV_DSEPRE)	Espécie de Provisão		
Espécie Provisão (MV_DSEPRO)	Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.		
Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)	Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.		
Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)	Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.		
Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL)	Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.		
Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD)	Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.		
Classificação ISS Retido (MV_DSISCL)	Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.		
Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX)	Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.		
Numeração Título Provisão (MV_NRPF)	Numeração do título de provisão:		

Campo	Descrição
	1 - Número Pré-fatura; 2 - Filial+Número Pré-fatura.
Espécie Contrato (MV_DSESCO)	Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.
Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)	Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.
Classif. IRRF (MV_DSIRCL)	Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.
Cód. Imposto INSS Autônomo (MV_DSIACD)	Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.
Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)	Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.
Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD)	Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.
Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)	Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.
Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM)	Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul: 1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador. 2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.
Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)	Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.
Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL)	Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.
Provisão Contábil (MV_PROVCON)	Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.
Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01)	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .
Freight Occurrence Fact (MV_GFEBI02)	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .
Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)	Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo <i>Freight Expenses Fact</i> .
Empresa BI (MV_EMPBI)	Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por empresa: - Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa. - Mantém a empresa que está sendo impressa.
Filial BI (MV_FILBI)	Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por filial: - Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa. - Mantém a empresa que está sendo impressa.
Contrato RH (MV_GFEI19)	Opção para a integração do contrato com o RH Datasul: 1 - Sob demanda; 2 - Automática; 3 - Não integrar.
Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)	Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul: 1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. 2 - Não Integrar.

Campo	Descrição
Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)	Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado .
Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)	Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP: 1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul. 2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque. Exemplo: - Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP. - Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.
Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)	Aprovação de documentos de frete via MLA: 1 - Não integra; 2 - Integra com valor doc; 3 - Integra valor diferença prev/realizado.
Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)	Aprovação de faturas via MLA: 1 - Não integra; 2 - Integra com valor doc; 3 - Integra valor diferença prev/realizado; 4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).
Integração MLA (MV_TFMLA)	Integração via MLA: 1 - Sim; 2 - Não.
Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)	Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul: 1 - Não integrar; 2 - Integrar. <i>Importante!</i> Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.
Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)	Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul: 1 - Não integrar; 2 - Integrar. <i>Importante!</i> Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Produto (MV_GFEFBPR)	Produto padrão na integração GFE x Fretebrás.
Tipo Espécie (MV_GFEFBTE)	Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Animais; 2 - Big Bag;

Campo	Descrição
	3 - Caixas; 4 - Diversos; 5 - Fardos; 6 - Fracionada; 7 - Granel; 9 - Metro Cúbico; 10 - Milheiro; 11 - Mudança; 12 - Paletes; 13 - Passageiro; 14 - Sacos; 15 - Tambor; 16 - Unidades; 19 - Container; 20 - Bobina.
Rastreamento (MV_GFEFBRA)	Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás.
Lotação (MV_GFEFBLT)	Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não.
Tipo Preço (MV_GFEFBTP)	Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - P/ tonelada; 2 - Cheio; 3 - A combinar; 4 - R\$/KM.

19. OUTROS PARAMETROS

Campo	Descrição
Parâmetro interno para desabilitar a alteração das tabelas temporárias (MV_GFEZTT)	Para não precisar alterar todas as funções do GFE que tem tabela temporária, foi alterado somente a função que cria a tabela temporária. 0 - Ativo 1 -Inativo
Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o Valor de SENAT a ser recolhido (MV_PCSENA)	Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o Valor de SENAT a ser recolhido.
Senha de acesso ao programa de importação de dados (MV_SENHA)	Registro senha de acesso ao programa de importação de dados do GFE (GFES002).
Código de um Embarcador do Cockpit Logístico (MV_CPLEMB)	Todos os Produtos integrados integrados do OMS para o Cockpit Logístico serão relacionados a um mesmo Embarcador no Cockpit Logístico, pois no OMS a relação variável de produto x cliente é utilizada (opcionalmente) apenas na importação de Notas Fiscais de Cliente pelo EDI. Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.
Integração Cockpit Logístico? (MV_CPLINT)	Indica se a integração com Cockpit Logístico está ativa 1=Sim;

Campo	Descrição
	2=Não
Regional enviada para o TOTVS Otimização Logística (MV_CPLREG)	Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1" Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento)
Endereço Web Service Planejamento Viagem (MV_CPLURL)	Endereço do Web Service do módulo de Planejamento do TOTVS Otimização Logística. Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1"
Indica a forma de exibição dos gráficos (MV_GFE015)	Definir se a exibição dos gráficos deve ser em tons de azuis ou em cores aleatórias 1 - Tons Azuis (Padrão); 2 - Aleatório
Volume por Unitizador (MV_GFEVOLU)	Considera o volume dos itens como sendo o resultado da quantidade volumes de unitizadores da espécie multiplicado pelo fator de volume do cadastro de unitizadores. O rateio do total de volumes de todos unitizadores da NF irá considerar o parâmetro MV_CRIRAT para distribuir entre o volume dos itens. 1 - Sim 2 - Não
Zona de transporte para rotas com origem não informada (MV_CPLZTO)	Zona de transporte enviada para o TOTVS Logística <i>Cockpit</i> para rotas com origem não informada (opcional), utilizado quando a origem da rota for '0=Todos'.
Zona de transporte para rotas com destino não informado (MV_CPLZTD)	Zona de transporte enviada para o TOTVS Logística <i>Cockpit</i> para rotas com destino não informado (opcional), utilizado quando o destino da rota for '0=Todos'.
Ratear Frete por Classificação (MV_GFERCF)	Ratear Frete por Classificação 1 - Sim; 2 - Não
Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da tabela de frete for Fracionado (MV_CPLTVF)	Tipo de Veículo utilizado quando a negociação da tabela de frete for Fracionado (opcional)
Ativa o calculo dos romaneios após Faturamento da carga no OMS (MV_CLCCRG)	Ativa o calculo dos romaneios gerados após faturamento da carga no OMS. Para calculo posterior as integrações de DCs. .F.=Desativado; .T.= Ativado
Indica a forma de geração do lote de provisão (MV_GFEZ01)	Indica a forma de geração do lote de provisão 1=Padrão 2=Situação Contábil ❗ Importante! Essa melhoria funciona somente para a integração com o ERP Datasul e a opção de contabilização via fatura de frete (parâmetro Contabilização Frete Vendas - MV_DSCTB igual a 1 - Fatura de Frete (Financeiro)). Para a gravação do campo de situação contábil basta a aplicação do pacote. Para geração do lote é necessária a criação do parâmetro MV_GFEZ01 com o valor 2 = Situação Contábil.
Indica se o Doc de Origem esta relacionado a somente um Doc de Carga (MV_GFE017)	Indica se o Documento de Origem (GXP) pode estar relacionado a somente um Documento de Carga (GW1) .T. - Ativado .F. - Desativado Observação: Caso este parâmetro esteja como Não, a validação não ocorrerá, permitindo que o Documento de Origem tenha vários Documentos de Carga.
Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle (MV_GFEPFL)	Permite Movimentação de Veículos para Demais Filiais no Ponto de Controle 1-Permite; 2-Restringe Filial Corrente
Habilita a busca de rotas somente por região relativas a origem/destino do trecho do DC. (MV_GFECREG)	Habilita a busca de rotas somente por região relativas a origem/destino do trecho do DC. 0 - Desativado 1 - Ativado

Campo	Descrição
	Importante! Este processo funcionará apenas para cálculos onde as tabelas de frete a serem usadas possuam em sua estrutura rotas origem/destino definidas com uso por REGIÃO.
Performance no cálculo de frete (MV_GFEBRF)	Performance no cálculo de frete. Controla o cálculo com tabelas vínculo utilizando tabela temporária (0=Sim, 1=Nao) 0=Inativo 1=Ativo
Habilita o cálculo de imposto para reentrega com rota origem diferente do Doc. Carga (MV_CALCIMP)	Habilita o cálculo de imposto (ICMS/ISS) para reentrega com rota origem diferente do Doc. Carga. 0 - Não 1 - Sim
Indica o tratamento de decimal para o imposto do frete combinado (MV_DECCOM)	Indica o tratamento de decimal para o imposto do frete combinado. Realiza o arredondamento do valor de ICMS no calculo de frete combinado. 1-Não, 2=Sim 1 - Truncado; 2 - Arredondado
Indica o código de template de email que será usado no envio de cotação. (MV_GFEWF02)	Indica o código de template de email que será usado no envio de cotação. Importante! O valor a ser informado nesse parâmetro é o código do cadastro realizado na rotina processos de WorkFlow do SIGACFG.
Integração de itens do documento de carga por Item de Transporte. (MV_ITEMTRP)	Integração de itens do documento de carga por Item de Transporte. Importante! O parâmetro MV_ITEMTRP foi substituído pelo parâmetro MV_GFE002.

20. TABELAS UTILIZADAS

- SX6 - Parâmetros

documento_de_referencia

totvs_logistica_frete_embarcador

frete_embarcador

sigagfe

gestao_de_frete_embarcador

bra

supply_log_gfe_calc_frete

atualizacoes

cadastros

parametros

gfex000

versao_12



Política de

privacidade

Termos

de uso