

Logística - Linha Protheus - GFE - Cálculo Automático de Romaneio de Carga habilitado e o mesmo fica como não calculado

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida

Por que mesmo com o **Cálculo Automático de Romaneio de Carga** habilitado, fica como **Não Calculado**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Como a rotina de **Cálculo Automático** é gerada pelo programa **GFEX101SCH - Agente Validador de Documentos de Carga**, cadastrada no *Schedule* do **Protheus**. O diretório de *log* do cálculo sempre deve estar na pasta **ROOTPATH**. Não pode ser uma outra pasta pois ocorre erro.

Exemplo de erro: **C:\temp**.

A parametrização da geração do arquivo de *log* de cálculo é realizada no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**, através do programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo**, pasta **Cálculo de Frete**, definindo o conteúdo para o campo **Diretório LOG**.

O conteúdo do campo **Diretório LOG** deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH** informada no arquivo **appserver.ini**.

Exemplo que funciona: **ROOTPATH=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA** o campo **Diretório LOG** preenchido com o conteúdo **\LOGGFE** o arquivo será gerado abaixo do caminho: **C:\Protheus\PROTHEUS_DATA\LOGGFE**.

Exemplo que **NÃO** funciona: **ROOTPATH=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA** o campo **Diretório LOG** preenchido com o conteúdo **C:\temp**.