

Logística - Linha Protheus - GFE - Como ajustar o erro de validação da chave de CTE?

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como ajustar o erro de validação da chave de **CTE** quando usamos **Neogrid** e temos problema com o arquivo gerado na mesma pasta do **Totvs Colaboração**?

Ambiente


TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Quando usamos o **Neogrid** temos a validação da chave de acesso do **CT-e** no Documento de Frete, para validar a chave é criado um ***XML - eXtensible Markup Language*** na pasta **OUT - MV_NGOUT - Diretório de Saída**. Esse **XML** começa com o número **208** em seu nome. O mesmo é lido pelo **Neogrid**, que usa esse **XML**, verificando junto a **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** se a chave do **CT-e** é válida. Em seguida o **Neogrid** devolve um **XML** para a pasta **IN - MV_NGINN - Diretório de Entrada**. Esse **XML** tem o mesmo nome do arquivo de envio, mais um número aleatório de 4 dígitos no final.

Porém, se o **Totvs Colaboração** estiver configurado no ambiente **Protheus**, ele também irá ler os XMLs que estão na pasta **IN - MV_NGINN** fazendo com que o arquivo seja retirado incorretamente da pasta, ocasionando o erro:

A chave digitada não foi encontrada na SEFAZ



Sugerimos usar o parâmetro **MV_COLEDI**, pois nesse parâmetro deve ser informado os códigos dos arquivos que serão importados pelo TOTVS Colaboração. Por exemplo: "**109**", "**214**", "**319**". Esse códigos representam:

- 109 – Nota Fiscal de Entrada
- 214 – Conhecimento de Frete
- 319 – Nota Fiscal de Serviço

Dessa forma o **XML** do tipo **208** não será mais retirado do diretório pelo **TOTVS Colaboração** e o **SIGAGFE** vai conseguir finalizar sua rotina.

Caso não tenha um resultado positivo, sugerimos o seguinte teste:

1. Desligue o **Neogrid** momentaneamente;
2. Faça a inclusão do documento de frete. Nesse momento será gerado um **XML** com início **208** na pasta **OUT - MV_NGOUT**;
3. Faça uma cópia desse **XML**, pois ele pode ser usado para avaliação posteriormente;
4. Depois ligue o **Neogrid**;
5. Acompanhe se o **XML** será lido da pasta **OUT** e se vai voltar para pasta **IN - MV_NGINN**. Quando voltar para **IN** ele será rapidamente lido também, mas você pode procurar por ele na pasta **LIDOS -MV_NGLIDOS**.
6. Confirme se o ciclo completou e em caso de dúvidas veja o **XML** de retorno do **Neogrid**, para entender o que ele registrou como erro.

Saiba mais

Para mais informações sobre os parâmetros, consulte as documentações:

[TC03 - Parâmetros](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Situações em que o campo Chave CT-e do Documento de Frete fica desabilitado](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Informando a chave do CT-e na digitação do Documento de Frete ou na importação do EDI e XML no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Parametrizar para que seja validada automaticamente no documento de frete, a chave do CT-e no SEFAZ](#)