

Logística - Linha Protheus - GFE - Configuração do Web Service para integração do Datasul com o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **02:00:00 min**

Dúvida

Como configurar o *Web Service* para correta integração do ERP Datasul com o SIGAGFE no Protheus?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O SIGAGFE utiliza o *Web Service SOAP* e o *REST*. Ele é responsável integração das informações do Datasul com o SIGAGFE do Protheus e para simulação de fretes dentro do ERP Datasul.

Web Service SOAP

A integração das informações do Datasul com o SIGAGFE do Protheus utiliza o *SOAP*. Além disso, as rotinas de simulação de frete também utilizam nos seguintes programas:

- PD4000
- FT4001
- FT4003
- CC0300

A configuração do *Web Service SOAP* ocorre em 3 pontos:

- No appserver.ini do Protheus.
- No CD0089, na pasta Conexão.
- Nos parâmetros do GFE - GFEX000, na aba Integração Datasul.

Segue um detalhamento de cada um deles.

1. No appserver.ini do Protheus.

A primeira configuração deve ser feita no appserver.ini do Protheus. Para saber como configurar no .ini você pode avaliar a documentação fornecida pela equipe do Framework Protheus no KCS [MP - FRAME - Configuração de Portais e WebServices](#)

Ao configurar o .ini alguns pontos são importantes.

- O endereço do IP, a Porta e o nome da Instância serão usados nas próximas rotinas informadas abaixo desse documento.
- É importante usar GFEPREPAREIN no .ini e não PREPAREIN, para que não haja consumo de licenças na integração do Datasul com GFE. Mais detalhes veja esse [link](#). Além disso, é necessário informar no GFEPREPAREIN os dados de Empresa e Filial com os quais acessam o Protheus, caso contrário ocorrerá erro de integração dos dados com o Web Service.
- Informe um número máximo de instâncias adequado para o volume de integrações de dados que você terá. Pode-se informar (INSTANCES 1,1) por exemplo. O primeiro número representa quantas instâncias irão ao ar ao subir o serviço e o segundo número informa o máximo de instâncias que teremos. Um exemplo de uso limitado é informar 1 com número de instâncias máximas, a tentar integrar 20 notas fiscais ao mesmo tempo. Todas essas notas irão passar pela mesma instância podendo haver uma gargalo e a performance ficar comprometida. Uma sugestão é usar (INSTANCES 1,10). Veja mais detalhes nesse [link](#).


2. No programa CD0089.

A segunda configuração é no CD0089, na aba **Conexão**.

Nessa tela devemos informar o IP, a Porta e o nome da Instância. Todas essas informações estão disponíveis no .ini do Protheus.

```
[10.173.13.16:8989/ws]  
ENABLE=1  
PATH=C:\PROTHEUS12\P1212210\protheus_data\web  
ENVIRONMENT=P1212210  
INSTANCENAME=WS  
RESPONSEJOB=JOB_WS_9901  
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
```

Também será necessário informar o usuário e senha do Protheus, para autenticação do Web Service.



06.9.5503 - CD0089 - 2.00.01.021 - Parâmetros de Integração GFE

Arquivo Ajuda

Conexão Integrações Faturamento Recebimento Fiscal Financeiro HCM

Modo de Integração

Canal Saída: Web Service Canal Entrada: Web Service

Web Service TOTVS GFE

Servidor: http://10.173.13.16:8989/ws/

Usuário: admin

Senha: ●●●●

Testar Conexão Histórico

☐ Integração temporariamente suspensa

Aviso Eletrônico

☐ Enviar e-mail nas falhas de Conexão Configurar Testar E-mail

Remetente:

Destinatário(s): separar com ;

API REST TOTVS

Servidor: http://10.173.13.16:8080

Usuário: admin

Senha: ●●●●

3. No programa de Parâmetros do GFE - GFEX000.

A terceira configuração é no programa de **Parâmetros do GFE - GFEX000**, na pasta **Integração Datasul**.

Será necessário informar o IP, a Porta e o nome da Instância.

Observe que nesse parâmetro **não devemos** informar o **HTTP://** na frete do endereço.

Parâmetros - Frete Embarcador

Outras Ações
Fechar
Confirmar

rtania
Tabela de Frete
Cálculo de Frete
Pré-faturas
Doc Frete/Fatura
Auditoria de Frete
Contrato Autônomo
Contabilização
Totvs Colaboração
Integração EDI
Integração ERP
Integração Protheus
Integração Datasul

Configuração

URL do Webservice
10.173.13.16.8989

Nome da instância
WS

Geral

Tipo de Operação Padrão
1

Data Integração Recebimento
2 - Data Criação

Integração por Item de Transporte

Integração Tipo de Veículo?
2 - Não

Fiscal

Data Transação Documento Fiscal
1 - Entrada

Código Item Documento Fiscal
.COMPRAS

Nota de Rateio no Fiscal
2 - Atualiza pelo Recebimento

Contábil

Contabilização Frete de Vendas
2 - Documento de Frete (Recebimento)

Esses são os pontos necessários para o correto funcionamento do Web Service SOAP.

Web Service REST

Algumas rotinas de simulação de frete utilizam o Web Service REST. São elas:

- EQ0506
- Portal Web do Representante

Para configurar o Rest no Protheus consulte o documento [Cross Segmento - TOTVS Backoffice \(Linha Protheus\) - ADVPL - Configuração básica REST do protheus.](#)

Em seguida, quando o serviço já estiver no ar será necessário informar o **endereço e o IP** gerados conforme o documento acima. Esse endereço é informado no campo **Servidor**, programa **Parâmetros de Integração do GFE - CD0089**.

Também será necessário informar o **Usuário** e **Senha** do Protheus, para autenticação do Web Service Rest.

The screenshot shows the 'Parâmetros de Integração GFE' window. The 'Conexão' tab is active. Under 'Modo de Integração', both 'Canal Saída' and 'Canal Entrada' are set to 'Web Service'. The 'Web Service TOTVS GFE' section contains the following fields: 'Servidor' (http://10.173.14.69:8989/ws/), 'Usuário' (admin), and 'Senha' (masked with dots). There are 'Testar Conexão' and 'Histórico' buttons, and a checkbox for 'Integração temporariamente suspensa'. The 'Aviso Eletrônico' section has a checkbox for 'Enviar e-mail nas falhas de Conexão', 'Configurar', and 'Testar E-mail' buttons. Below this are fields for 'Remetente' and 'Destinatário(s)' with a 'separar com ;' instruction. The 'API REST TOTVS' section, highlighted in yellow, contains 'Servidor' (http://10.173.14.69:8080), 'Usuário' (admin), and 'Senha' (masked with dots).

Esses são os pontos necessários para o correto funcionamento do *Web Service Rest*.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Autenticação do Web Service do SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Consumo de licenças na integração do Datasul x SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Problemas de performance no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Lista de serviços REST disponíveis](#)