

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida

Como é utilizado o **Configurador de Regras** na integração das **Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões


Solução

Quando ocorre a integração de Notas Fiscais de entrada do **ERP Datasul** com o **SIGAGFE** é possível criar um filtro indicando quais tipo de nota não devem integrar com o **SIGAGFE**, gerando Documentos de Carga.

Para isso deve ser usado o **Tipo de Operação GFE-NFE**.

Veja um exemplo de como não integrar notas de entrada CIF.

1- Cadastrar os **tipo de operação GFE-NFE** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**.



2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFE

Desc Oper: Nota fiscal de entrada GFE

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
GFE-NFE	Retorno indicando se integra ou não
tipo-frete	Tipo de Frete (1-CIF e 2-FOB)

Incluir Modificar Eliminar

Incluir

Na pasta **Regra** deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFE

Desc Oper: Nota fiscal de entrada GFE

Variável Regra Condição Retorno

Regra	Descrição
1	Regra para não integrar notas CIF

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Condição** deve se elaborada a condição para a regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFE

Desc Oper: Nota fiscal de entrada GFE

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Regra para não integrar notas CIF

Variável	Condição	Valor	Operador
tipo-frete	IGUAL A	1	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Retorno** deve ser informada a variável de retorno, que nesse caso é **GFE-NFE**. Ao retornar a variável como **NO** indica que a nota não será integrada.

		Futura, 11-Rem. Fat. Antecipado. Gravado no campo docum-est.tipo-nota.
nat-oper	Caractere	Código da Natureza de Operação da Nota de Entrada no RE0701 (docum-est.nat-operacao).
nome-transp	Caractere	Nome da Transportadora da Nota de Entrada no RE0701 (docum-est.nome-transp).
esp-docto	Caractere	Espécie da Nota de Entrada da Nota de Entrada no RE0701. Exemplo: NFD - grava 20, NFE - grava 21, NFS - grava 22 e NFT - grava 23 (campo docum-est.esp-docto). Veja lista completa: 1 = ACA 2 = ACT 3 = NU1 4 = DD 5 = DEV 6 = DIV 7 = DRM 8 = EAC 9 = EGF 10 = BEM 11 = EPR 12 = TSL 13 = NU4 14 = ICM 15 = INV 16 = IPL 17 = MOB 18 = NC 19 = NF 20 = NFD 21 = NFE 22 = NFS 23 = NFT 24 = NU5 25 = REF 26 = RCS 27 = RDD

		28 = REQ 29 = RFS 30 = RM 31 = RRQ 32 = STR 33 = TRA 34 = ZZZ 35 = SOB 36 = EDD 37 = VAR 38 = ROP Utilize o número ao usar a variável.
cod-modalid-frt	Caractere	Modalidade de Frete da Nota de Entrada no RE0701. Campo Modalid Frete da aba Transp do programa RE0701 .
cod-cfop	Caractere	Código da CFOP vinculado a natureza de operação utilizada para a Nota Fiscal de Entrada. Este campo está disponível para consulta através do programa CD0606 - Cadastro de Natureza de Operação .

Variáveis de Retorno - GFE-NFE

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
GFE-NFE	Caractere	O retorno desta regra do Configurador de Regras deverá sempre ser realizado a partir de uma variável com o mesmo nome do tipo de operação GFE-NFE. Quando esta regra tiver o retorno igual a no, a Nota Fiscal de Entrada não será integrada ao SIGAGFE. Quando esta regra tiver o retorno igual a yes, a Nota Fiscal de Entrada será integrada ao SIGAGFE.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para alteração do rateio na Integração da Nota Fiscal do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)