

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida

Como é utilizado o **Configurador de Regras** na integração das **Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões


Solução

Quando ocorre a integração de Notas Fiscais de saída do **ERP Datasul** com o **SIGAGFE** é possível criar um filtro indicando quais tipo de nota não devem integrar com o **SIGAGFE**, gerando Documentos de Carga.

Para isso deve ser usado o **Tipo de Operação GFE-NFS**.

Veja um exemplo de como não integrar notas de saída FOB.

1- Cadastrar o **tipo de operação GFE-NFS** pelo programa **CD0025 - Tipos de Operação**.



2- Cadastrar as regras no **CD0024 - Configurador de Regras**.

Na pasta **Variável** deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Nota fiscal de saída GFE

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição
GFE-NFS	Retorno indicando se integra ou não com o GFE
ind-tp-frete	Tipo de Frete (1-CIF, 2-FOB)

Incluir Modificar Eliminar

Na pasta **Regra** deve ser cadastrada a descrição de um regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Nota fiscal de saída GFE

Variável Regra **Condição** Retorno

Regra	Descrição
1	Regra para não integrar notas FOB

Incluir Modificar Eliminar Sequenciar Regras

Na pasta **Condição** deve se elaborada a condição para a regra.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Nota fiscal de saída GFE

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 Regra para não integrar notas FOB

Variável	Condição	Valor	Operador
ind-tp-frete	IGUAL A	2	

Incluir Modificar Eliminar Agrupar Início Agrupar Fim Desagrupar Regra

Na pasta **Retorno** deve ser informada a variável de retorno, que nesse caso é **GFE-NFS**. Ao retornar a variável como **NO** indica que a nota não será integrada.

06.9.5503 - CD0024 - 2.00.00.031 - Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.

Estabelecimento: 1 Estabel 1

Tipo Operação: GFE-NFS

Desc Oper: Nota fiscal de saída GFE

Variável	Regra	Condição	Retorno
Regra: 1		Regra para não integrar notas FOB	
Campo	Valor	% Rateio	
GFE-NFS	NO	0,00	

Incluir Modificar Eliminar

Abaixo as variáveis usadas em cada ponto de integração.

Para bloquear/Liberar Nota Fiscal de Saída utilize o tipo de operação **GFE-NFS - Faturamento**. Pode usar também as seguintes **variáveis** para criação das condições.

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
cod-estabel	Caractere	Código do Estabelecimento da Nota Fiscal de saída.
serie	Caractere	Série da Nota Fiscal de saída.
nome-ab-cli	Caractere	Nome Abreviado do Cliente da Nota Fiscal de saída.
cod-emitente	Caractere	Código do Cliente da Nota Fiscal de saída.
ind-sit-nota	Inteiro	Situação da Nota Fiscal de saída: 1-Calculada, 2-Impressa, 3-Confirmada, 4-Cancelada, 5-Atual CR , 6-Atual OF , 7-Atual Estat.

cod-cond-pag	Caractere	Condição de Pagamento da Nota Fiscal de saída
esp-docto	Inteiro	Informar a espécie do documento conforme é gravado na Nota Fiscal de saída: NFD - grava 20, NFE - grava 21, NFS - grava 22 e NFT - grava 23.
ind-tp-frete	Inteiro	Indicador do Tipo de Frete da Nota Fiscal de saída: 1-CIF, 2-FOB A seguinte regra é usada. Se a Cidade CIF do endereço da nota fiscal estiver vazia vai gravar 2-FOB, senão vai gravar 1-CIF.
cidade-cif	Caractere	Campo Cidade CIF da Nota Fiscal de saída.
nome-transp	Caractere	Nome da Transportadora da Nota Fiscal de saída.
nat-operacao	Caractere	Natureza de Operação da Nota Fiscal de saída.
canal-venda	Inteiro	Canal de Venda da Nota Fiscal de saída.
estado	Caractere	Estado do endereço do cliente da Nota Fiscal de saída - aba Endereço , programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais .
cidade	Caractere	Cidade do endereço do cliente da Nota Fiscal de saída - aba Endereço , programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais .
cod-modalid-frt	Caractere	Modalidade de Frete da Nota Fiscal de saída - campo Modalid Frete , aba Endereço , programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais .
it-cod-unico	Caractere	Código do primeiro item da Nota Fiscal de saída. Pode ser usado, por exemplo, para impedir a nota fiscal de saída seja atualizada com o GFE .
ind-tip-nota	Inteiro	Tipo da Nota Fiscal de saída (1-Sistema,2-Manual,3-Diferença Preço,4-Complementar,5-Fat Balcão,6-Fat Balcão Reduzido,7-Entrada,8-Recebimento,9-Débito,10-Crédito,11-Importada)

Variáveis de Retorno - GFE-NFS

Variável	Tipo de Dados	Significado / Origem Informação
----------	---------------	---------------------------------

GFE-NFS	Caractere	O retorno desta regra do configurador será realizado a partir de uma variável com o mesmo nome do tipo de operação GFE-NFS. Quando esta regra tiver o retorno igual a no, a Nota Fiscal de Venda não será integrada ao SIGAGFE. Quando esta regra tiver o retorno igual a yes, a Nota Fiscal de Venda será integrada ao SIGAGFE.

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para alteração do rateio na Integração da Nota Fiscal do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)