

Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:19:00 min**

Dúvida

Como é utilizado o **Configurador de Regras** nas integrações do **ERP Datasul** com o **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Quando é feita a integração do **ERP Datasul** com o **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** ou vice-versa, os seguintes pontos tem chamada para o **CD0024 - Configurador de Regras**.

1. **Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**. Tipo de operação **GFE-NFS**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)
2. **Documentos de Entrada - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**. Tipo de operação **GFE-NFE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração das Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)
3. Integração do **Documento de Frete - SIGAGFE** com o **Fiscal** do **ERP Datasul**. Tipo de operação **GFE-FISCAL**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Fiscal do ERP Datasul](#)
4. Integração do **Documento de Frete - SIGAGFE** com o **Recebimento** do **ERP Datasul - Apropriar Despesa**. Tipo de operação **GFE-RE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na Integração do Documento de Frete - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul - Apropriar Despesa](#)
5. Integração do **Contrato de RPA - SIGAGFE** com o **Financeiro** do **ERP Datasul**. Tipo de operação **GFE-AP**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração da Fatura - SIGAGFE com o Financeiro do ERP Datasul](#)
6. Integração do **Contrato de RPA - SIGAGFE** com o **HCM** do **ERP Datasul**. Tipo de operação **GFE-RH**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o HCM do ERP Datasul](#)
7. Integração do **Contrato de RPA - SIGAGFE** com o **Recebimento** do **ERP Datasul**. Tipo de operação **GFE-RE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador](#)

[de Regras na integração de Contratos de RPA - SIGAGFE com o Recebimento do ERP Datasul](#)

8. Alterar o **Tipo de Documento de Carga** com **Notas de Saída - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**. Tipo de operação **GFE-ESP-DC**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Saída - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)
9. Alterar o **Tipo de Documento de Carga** com **Notas de Entrada - ERP Datasul** para o **SIGAGFE**. Tipo de operação **GFE-TIPO-DC**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras na alteração do Tipo de Documento de Carga em Notas Fiscais de Entrada - ERP Datasul para o SIGAGFE](#)
10. Alterar o **Item de Serviço** no **Fiscal - ERP Datasul** ao apropriar despesa. Tipo de operação **GFE-RE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa](#)
11. Alterar o campo de **Crédito de ICMS** e **PIS/COFINS** no **Item de Documento de Carga**. Tipo de operação **GFE-NFS** e **GFE-NFE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Definição dos campos Tributa PIS/COFINS e Credita ICMS, no item do documento de carga, quando usado o ERP Datasul](#)
12. Alterar o indicador de rateio - **GW8_RATEIO** no Item do Documento de Carga do GFE, no momento do envio das notas fiscais de entrada e saída do ERP Datasul. Tipo de operação **GFE-NFS** e **GFE-NFE**. Veja mais detalhes no link [Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para alteração do rateio na Integração da Nota Fiscal do ERP Datasul com o SIGAGFE](#)

A utilização da regra é opcional. Veja alguns exemplos de utilização:

- Atribuir uma natureza de operação ao integrar um Documento de Frete com o Recebimento do Datasul.
- Filtrar notas de saída e entrada que não devem integrar com o SIGAGFE.
- Alterar o Tipo de Documento de Carga no SIGAGFE ao integrar uma nota de saída ou entrada.
- Outros.

Como cadastrar o Configurador de Regras

Para utilizar o **Configurador de Regras**, devemos cadastrar o **Tipo de Operação** no programa **CD0025** e **Configurar a Regra** no **CD0024**. Mais detalhes e exemplos de criação poderão ser consultados nos links acima.

Dica 01: Simulador de Configurador de Regras - CD0026

Podemos utilizar o programa **CD0026** para simular as regras cadastradas.

Neste exemplo foi testado a regra da **Natureza de Operação** igual a **111xxx**, **Tipo de Documento** igual a **1**:

06.9.5503 - CD0026 - 2.00.00.007 - Simulador Configurador de Regras

Arquivo Ajuda

Empresa: 10 TOTVS S.A.
 Estabelecimento: 1 Estabel 1
 Tipo Operação: GFE-FISCAL
 Descrição Operação: gfe-fiscal

Simulador

Regra Utilizada: 1 regra

Variável	Valor
l-trib-PC	
nat-oper	
nat-operacao	111xxx
nf-nat-oper	
nome-ab-cli	
nome-transp	
sc-codigo	
serie	
tipo	
tipo-docto	1
tipo-frete	

Campo	Valor	% Rateio
nat-operacao	1352YY	0,00

Simular

Enter data or press ESC to end.

Dica 02: Uso do **Clientlog** durante a investigação de algum incidente:

Durante a execução das integrações do **SIGAGFE** que utilizam-se de conceito de *Configurador de Regras*, há a execução da **API cdp/cdapi034** responsável em executar o cadastro da regra, sendo possível consultar alguns parâmetros no **clientlog**:

RUN **cdp/cdapi034.p** (<empresa do usuário, visível>,
 <temp-table, não é visível>,
 <código da operação, visível>,
 <temp-table, não é visível>,
 <código da regra encontrada e que foi aplicada, visível. Quando não for encontrada a regra, o conteúdo será zero(0)>,
 <temp-table, não é visível>,
 <temp-table, não é visível>,
 <temp-table, não é visível>).

Dica 03: Arquivo de *log* da **API cdp/cdapi034**

Durante a execução das integrações do **SIGAGFE** que utilizam-se de conceito de *Configurador de Regras*, há a execução da **API cdp/cdapi034** responsável em executar o cadastro da regra. Esta **API**, gera no diretório temporário da sessão **Progress** um arquivo de *log* onde é possível comparar o cadastro das variáveis da condição registradas no **CD0024**, com os valores recebidos.

Segue exemplo de como interpretar o conteúdo apresentado neste arquivo. No arquivo **cdapi034.txt** consta as seguintes linhas:

Regra: 20

```
if ('2352'='2352')AND (LOGICAL('yes')=LOGICAL('yes'))AND (INTEGER('1')=INTEGER('1'))AND  
(LOGICAL('no')=LOGICAL('yes')) then YES else NO
```

Para a interpretação recomenda-se que seja também executado o programa de **Cadastro de Configurador de Regras - CD0024**, consultando-se a regra, no exemplo é a **regra 20**, onde se tem a sequência das variáveis utilizadas com o respectivo cadastro. Para cada condição existente, no *log* é apresentado primeiramente o conteúdo recebido e depois o conteúdo cadastrado na condição onde então, pode-se conferir se a condição é verdadeira ou não.

Ilustrando:

nat-operacao: 2352(RECEBIDO) = 2352(CONDIÇÃO) AND * satisfaz a condição

l-trib-pc...: yes(RECEBIDO) = yes(CONDIÇÃO) AND * satisfaz a condição

cb-trib-icm.: 1(RECEBIDO) = 1(CONDIÇÃO) AND * satisfaz a condição

l-crdicms...: no(RECEBIDO) = YES(CONDIÇÃO) * como está sendo enviado *NO* e esta condição espera *YES*, fará com que esta regra não seja aplicada.

Saiba mais

Para detalhes de um fluxo do **Configurador de Regras**, poderá ser visualizado o vídeo [How To | Engine de Regras do ERP Datasul x Frete Embarcador - #TOTVSBackoffice_Linha_DATASUL](#)

Glossário

ERP - *Enterprise Resource Planning*

GFE ou **SIGAGFE** - Gestão de Frete Embarcador