

Logística - Linha Protheus - GFE - Frete Viagem

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como funciona o **Frete Viagem**?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

A configuração de **Frete Viagem** indica que será feita a escolha entre o maior cálculo ou maior tarifa, para considerar o valor do frete. Será considerado apenas o primeiro trecho do Romaneio para cálculo do **Frete Viagem**.

O **Frete Viagem** é definido no programa **Tabelas de Frete - GFEA061**, em **Negociações**, na aba **Outros**. Ao marcar o **Frete Viagem - GV9_FREVIA** com **Sim**, são habilitados os campos: **Tipo Valor - GV9_TIPVAL** e **Qtde Calculo - GV9_QTDCAL**.



Tipo Valor: 1 - Maior calculo

Nesse caso, o Sistema busca o maior cálculo e faz o rateio, pelo peso ou pelo valor da mercadoria, conforme parametrizado no programa **GFEX000 - Parâmetros Módulo**, aba **Cálculo de Frete**, em **Critério de Rateio - MV_CRIRAT**. Para esse caso o frete viagem será aplicado apenas para Componentes de frete valor e frete unidade.

Tipo Valor: 2 - Maior tarifa

Após executar o cálculo normal o Sistema faz um novo cálculo para cada entrega, considerando a maior tarifa. A maior tarifa é o componente do tipo Frete Unidade. Por isso o Sistema precisa de um componente do tipo **Frete Unidade** para realizar corretamente o cálculo.

Importante

Será considerado apenas o primeiro trecho do Romaneio para cálculo do **Frete Viagem**. Caso queiram adotar uma negociação semelhante para os demais trechos, o **Frete Viagem** não deverá ser marcado na negociação dos transportadores de redespacho. Além disso, será necessário configurar o componente, da negociação do transportador de redespacho, com a opção **1 - Sim**, no campo **Valor p/ RC - GV2_IDVLRC**, do programa **Componentes Frete - GFEA060**, indicando que o seu valor será aplicado por romaneio de carga. Para a transportadora do primeiro trecho, no caso de Frete Viagem, não devemos usar o campo **Valor p/ RC** do cadastro de componente.

O campo **Valor p/ RC** no **Cadastro de Componentes** trabalha em conjunto com o campo **Escop CompRC - GV9_FRMCRC**, da **Negociação da Tabela de Frete**, pasta **Outros**:

- Quando existe mais de um componente por romaneio em uma mesma rota e o cálculo de frete seleciona mais de uma rota, o campo **Escop CompRC** com o valor **1 - por componente**, indica que a definição de maior valor será individualiza por componente.
- Caso esteja com o valor **2 - por unidade de cálculo**, a definição do maior valor considera a soma de todos os componentes da unidade e reflete no cálculo os componentes cadastrados na rota com maior valor.