

Logística - Linha Protheus - GFE - Habilitar a Geração do Arquivo de Log para a Execução do Programa Carga Inicial SIGAGFE - GFEM011

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:20 min

Dúvida

Como habilitar a geração do arquivo de *log* para a execução do programa **GFEM011 - Carga Inicial** no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Para ativar a geração do arquivo de *log* do programa **GFEM011 - Carga Inicial SIGAGFE**, existem dois parâmetros:

- **MV_DRTLOG - Diretório Log.** Caso o parâmetro seja único para todas as filiais da empresa, este parâmetro encontra-se disponível no programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo**, pasta **Cálculo de Frete**. Caso contrário, a parametrização deve ser realizada via utilitário **SIGACFG - Configurator**, na opção **Cadastro de Parâmetros**. O conteúdo do campo **Diretório Log** deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH**, informada no arquivo **appserver.ini**.

Exemplo que **funciona**: **ROOTPATH=C:\P11** no **Diretório Log** informado **\LOG** - o arquivo será gerado abaixo do caminho **C:\P11\LOG**.

Exemplo que **NÃO funciona**: **ROOTPATH=C:\P11**, no **Diretório Log** informado **y:\temp**.

- **MV_GFEEDIL - Tipo de Geração de Log.** Caso o parâmetro seja único para todas as filiais da empresa, este parâmetro encontra-se disponível no programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo**, pasta **Integrações EDI**. Caso contrário, a parametrização deve ser realizada via utilitário **SIGACFG**, na opção **Cadastro de Parâmetros**. Deve-se selecionar uma das opções: **Modo Debug - Completo** ou **Normal**.

Importante

O programa **OMSM011** foi substituído pelo programa **GFEM011**.