

Logística - Linha Protheus - GFE - ICMS de Pauta no cálculo de frete do SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

Dúvida

Como calcular o **ICMS de Pauta** no cálculo do Romaneio de Carga do **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

A **Pauta Fiscal** é uma ferramenta utilizada de maneira abrangente pelas diversas Secretarias de Fazenda dos estados do Brasil, inclusive Receita Federal. Trata-se da fixação da obrigação tributária pelo poder público por um valor pré-fixado da operação para **efeitos tributários**.

Dessa forma, na **tributação por pauta**, ocorre basicamente a troca da base de cálculo real de determinado **produto** ou **operação**, por outra definida pelo órgão fazendário competente. Em outras palavras, é adotado um **valor pré-fixado** pela Administração Tributária para cobrar o **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** sobre determinadas operações em que o valor praticado acaba não refletindo a realidade do negócio.

O **SIGAGFE** está preparado para fazer o cálculo do valor de **ICMS** do serviço prestado utilizando a **Pauta Fiscal**.

Para que a funcionalidade esteja disponível, é necessário parametrizar o Sistema para o **Cálculo de ICMS por Pauta** nas seguintes rotinas:

- **Parâmetros do Módulo**
- **Tributações por UF**
- **Tabela de Frete**
- **Distância entre Cidades**

Nos **Parâmetros do Módulo** será indicado se o Embarcador terá o cálculo do **ICMS** por Pauta realizado durante o cálculo de frete nos romaneios de carga.

Além disso, é necessário cadastrar uma **tabela de frete** do tipo **ICMS Pauta** e vincular esta tabela ao estado de início da prestação do serviço.

A **tabela de distância** entre cidades também pode ser necessária caso a tabela seja configurada por distância e esta não esteja informada no romaneio de carga.

A **tabela de frete** deve ser cadastrada exatamente como aqui indicado, caso contrário não será encontrada para realização do cálculo de **ICMS por Pauta**. As opções permitem que se cadastre as tabelas dos estados que estão publicadas e vigentes, porém caso alguma nova tabela ou situação

não seja atendida deve-se abrir um ticket para o atendimento reportando e enviando a tabela. A seguir as opções de **Configuração da Tabela de Frete**:

- **Tipo da Tabela:** Esta opção deverá ser obrigatoriamente **3-ICMS Pauta**, para que possa ser vinculada a **UF** no programa Tributações por **UF - Unidade da Federação**.
- **Negociação:** Na tabela de frete pode haver mais de uma negociação para a mesma, variando conforme os critérios **Tipo de Operação**, **Classificação de Frete** e **Vigência da Negociação**. Além disso, a tabela de frete deve ser cadastrada como **Fracionada**.
- **Componentes:** Poderão ser do tipo **Valor Fixo** ou **Calculado sobre o Peso**.
- **Rotas:** Ao cadastrar as rotas, observar para que seja utilizado uma das configurações a seguir, caso contrário o Sistema não irá encontrar:
ORIGEM: poderá ser informado **1-Cidade**, **2-Distância** ou **4-Pais/UF**;
DESTINO: **1-Cidade**, **2-Distância**.
A distância a ser considerada será em primeiro lugar a distância informada no romaneio de carga, Distância Estimada do Romaneio, ou caso esta esteja zerada, a distância entre as cidades de **Origem e Destino** cadastrada no **Cadastro de Distâncias**.
- **Faixas:** cadastrar as faixas em **Quilos**. O **Peso**, a ser considerado para o enquadramento da faixa e o cálculo do valor, é o **Peso Total da Unidade de Cálculo** e não do romaneio carga.
- **Tarifas:** Somente os campos **Valor Fixo** e **Valor Unitário** das **Tarifas** serão considerados no cálculo.

Ao realizar o cálculo do romaneio de carga, o Sistema irá buscar para cada **Unidade de Cálculo** se existe tabela de **ICMS Pauta** cadastrada, considerando a **UF** de início da prestação de transporte. Se existir é realizado o cálculo do **ICMS de Pauta** conforme **Negociação** encontrada, **Peso Total** e valores da **Tarifa**.

Se o valor de **Base de ICMS por Pauta** for **maior** que o valor calculado pelo frete normalmente, então há a troca de base de **ICMS** e é considerada a base de **ICMS de Pauta**. Caso contrário, mantém a base de **ICMS** normal do frete.

Uma explicação completa de como usar o **ICMS de Pauta** pode ser visto no *link* documento de referência: [Cálculo de ICMS por Pauta GFEA050 - SIGAGFE](#)

A funcionalidade de **ICMS de Pauta** no **Cálculo de Frete** será liberada oficialmente na próxima release, em **Outubro/2021**.

Caso queira utilizar esta funcionalidade antes da liberação oficial, será necessário seguir os seguintes passos:

1. Atualização do último **Pacote da Expedição Contínua**, disponível a partir de 08/03/2021;
[Pacotes de Atualização - TOTVS Logística Frete Embarcador SIGAGFE - P12](#)
2. Alteração manual do dicionário de dados, conforme documentos técnicos:
[DT Parâmetro para indicar se calcula ICMS de Pauta GFEX000](#)
[DT Cadastro de ICMS de Pauta GFEA061](#)

Saiba mais

Para mais informações acesse o *link*:

Parâmetros do módulo [Parâmetros do Módulo GFEX000 - SIGAGFE](#)

Tabela de Frete [Tabelas de Frete GFEA061 - SIGAGFE](#)

Tributação por UF [Tributações Por UF GFEA013 - SIGAGFE](#)

Distância entre Cidades [Distância entre Cidades GFEA022 - SIGAGFE](#)

Para assistir alguns vídeos sobre o assunto acesse o link:

[Cadastro de Distância entre Cidades](#)

[Cadastro Tributações por UF](#)

[Cadastro da Tabela de Pauta e Processo de Cálculo](#)