

Logística - Linha Protheus - GFE - Instalação básica SIGAGFE com ERP Protheus

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Qual a instalação básica para utilizar o **SIGAFE - Gestão de Frete Embarcador** com o **ERP - Enterprise Resource Planning Protheus**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Quando começamos a utilizar o **SIGAGFE** integrado ao **ERP Protheus**, alguns passos iniciais devem ser avaliados. Abaixo uma descrição de como preparar o ambiente.

1 - Configurar os parâmetros no programa **GFEX000 - Parâmetros Módulo**. Esse programa está disponível no menu, em **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.

Na aba **Integração ERP**, os parâmetros:

- **Origem dos Cadastros - MV_CADERP** deverá possuir o valor **1 - ERP**;
- **ERP Integrado - MV_ERPGFE** deverá possuir o valor **2-Protheus**;

Na aba **Integração Protheus**, os parâmetros:

- **GFE Ativo - MV_INTGFE** deverá estar marcado, e no **SIGACFG - Configurator**, este parâmetro **MV_INTGFE** deve estar com o valor **.T**.
- **Modo Integração - MV_INTGFE2** deverá possuir o valor **1-Direta**;
- **Código do Emitente - MV_EMITMP** deverá possuir o valor **1-Numeração Própria**;

2 - O próximo passo é fazer a carga inicial da cidade, cliente, fornecedor, notas, etc, através do programa **GFEM011 - Carga Inicial GFE**.

Mais detalhes veja o documento: [Logística - Linha Protheus - GFE - Habilitar a Geração do Arquivo de Log para a Execução do Programa Carga Inicial SIGAGFE - GFEM011](#)

3- No programa de **GFEX000**, no botão **Outras Ações**, na opção **Filial x Emitente** deverá ser configurado o **de/para**, entre as **Filiais** cadastradas no Sistema - **Tabela SM0** e o **Código de Emitente - Tabela GU3** correspondente da filial no **SIGAGFE**. Esse processo deve ser feito antes de integrar as notas fiscais de saída e entrada, no **GFEM011**.