

Logística - Linha Protheus - GFE - Ponto de entrada MA410SML Confirmação da simulação de frete

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:30 min**

Dúvida

Como implementar o ponto de entrada **MA410SML** - Confirmação da simulação de frete?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O ponto de entrada **MA410SML** está localizado no **MATA410** Pedido de Venda, e será executado na confirmação da tela de simulação.

A primeira posição do **paramIXB** contém um array com as informações de retorno da simulação.

O *array* contém as informações abaixo:

Identificação da opção selecionada pelo usuário - Conteúdo igual a 1.

Código da Transportadora

Nome da Transportadora

Valor do Frete

Prazo de Entrega

Número do Cálculo

Classificação do Frete

Tipo de Operação

Trecho

Tabela

Número da Negociação

Rota

Data da Validade

Faixa

Tipo do Veículo

Programa Fonte: MATA410.prw

Parâmetros: paramIXB

Exemplos:

User Function MA410SML()

Local nl:=0

For nl:=1 To Len(ParamIXB[1])

If ParamIXB[1][nl][1] == "1"

M->C5_FRETE :=ParamIXB[1][nl][4]

EndIf

Next nl

Return