

Logística - Linha Protheus - GFE - Simulação do cálculo de frete do SIGAGFE no PD4000

 Tempo aproximado para leitura: **00:15:00 min**

Dúvida

Como é feita a simulação do cálculo de frete do **SIGAGFE** no **PD4000**?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

Vamos apresentar a Integração do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** com o **PD4000 - Pedido de Vendas** do **ERP - Enterprise Resource Planning** linha **Datasul**.

Mapa mental do processo:



Este processo foi desenvolvido para empresas que desejam identificar o valor do frete já na inclusão do **Pedido de Venda**.

Pré-Requisitos e parametrizações desta Integração:

Web Service parametrizado no Appserver.ini:

Deve-se parametrizar os dados para execução do **Web Service** no arquivo **appserver.ini** da instalação do **SIGAGFE**.

Exemplo:

```
[localhost:3456/ws_p12.1.7]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS 12\Microsigla\protheus_data.12.1.7\web\ws_p12
ENVIRONMENT=totvs12.1.7
INSTANCENAME=ws_p12.1.7
RESPONSEJOB=JOB_WS_P12.1.7
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
```

Deve-se criar uma entrada como a do exemplo acima, informado o **IP** ou **Host** do servidor no qual o **AppServer** está instalado e uma porta de comunicação exclusiva para o **Web Service**.

Como **PATH** deve-se informar o caminho no qual os arquivos de **Web Service** estão localizados, diretório de instalação do **TOTVS SIGAGFE + Nova Integração Datasul 11 x SIGAGFE DATASUL 11 x SIGAGFE 12 \web\ws**. Como **ENVIRONMENT** deve-se informar o ambiente parametrizado para acesso às bases de dados do **TOTVS SIGAGFE**. Os demais parâmetros podem ser mantidos como os do exemplo.

Também se deve inserir a cláusula **GFEPREPAREIN** nos parâmetros do **JOB_WS** do arquivo, contendo a empresa do **SIGAGFE** e um estabelecimento padrão.

```
[JOB_WS_P12.1.7]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=totvs12.1.7
INSTANCES=1,3
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=ws_p12.1.7
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
GFEPREPAREIN=99,01
```

Após a configuração e reinicialização do **APP Server** do **TOTVS SIGAGFE**, pode-se verificar a disponibilidade do serviço e do método de comunicação do **Web Service** pelo navegador de internet: abra uma página do tipo **http** informando o caminho parametrizado para o **Web Service**; verifique se o método **WSGFE** está habilitado. Exemplo: **localhost:3456/ws_p12.1.7**

WSGFE • Serviço de integração do Frete Embarcador SIGAGFE

No caso do *link* **WSGFE** não ser mostrado, certifique-se de ter atualizado o **RPO - Recruitment Process Outsourcing** do ambiente até o patch mais recente do ambiente **Protheus** e ao persistir essa situação, solicite uma atualização de programas abrindo um chamado para a **TOTVS**.

Após acionar o *link* **WSGFE** deve ser apresentada uma página com os seguintes métodos:

NameSpace	http://localhost:3456/
URL Location	http://localhost:3456/ws_p12.1.7/
Nome do Serviço	WSGFE
Status	HABILITADO
Descrição do Serviço (WSDL)	WSGFE.apw?WSDL

- **Serviço de integração do Frete Embarcador (SIGAGFE)**

Métodos do Serviço

[CONTTAB](#)

- Retorna o numero de registro de uma tabela com origem ERP e com situação ativo

[DELDATA](#)

- Método para exclusão de registros

[GETDATA](#)

- Retorna dados dos registros de uma determinada tabela



[PUTDATA](#)

- Método para inclusão de registros

[SETDATA](#)

- Método para realizar alterações da situação de integração de um registro

[SIMULATION](#)


- Realiza a simulação de fretes

[UNDOINT](#)


- Método para restaurar a situação de integração de um registro já integrado (descontinuado)

CD0101 - Parâmetros Globais

Ativar o parâmetro **Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE)** dos **Parâmetros Globais**, Pasta **Módulos II** deve estar marcado.



Vamos entrar no programa de parâmetros de integração **CD0089 - Parâmetros de Integração GFE** e assinalar o parâmetro **Pedidos de Venda**. Desta forma habilitamos a simulação do cálculo de **PD4000**.



Através do botão **Matrizes de Tradução** podemos parametrizar o **De/Para de Filial**, usado quando temos vários estabelecimentos no **ERP** linha **Datasul** integrando com a mesma **Filial** no **SIGAGFE**.

06.9.5503 - CD0089 - 2.00.00.072 - CD0089

Arquivo Ajuda

Conexão | Integrações | Faturamento | Recebimento | **Fiscal** | Financeiro | HCM

Matrizes de tradução

Modo de Integração

Canal Saída: Web Service Canal Entrada: Web Service

Web Service TOTVS GFE

Servidor: http://localhost:3456/ws_p12.1.7/

Usuário:

Senha:

Testar Conexão Histórico

☐ Integração temporariamente suspensa

Aviso Eletrônico

☐ Enviar e-mail nas falhas de Conexão Configurar Testar E-mail

Remetente:

Destinatário(s):

separar com ;

Última alteração efetuada por super em 20/04/2016 às 09:33:49

Informe a **Filial** e acione o botão **Confirmar** para **Salvar** o **De/Para**.

Agora vamos entrar no programa **CD0602 - Manutenção Estabelecimentos** na aba **Fiscal**, parametrizar o **Fornecedor** informando a **Filial** do **Protheus** que será usado na integração.

06.9.5503 - CD0602 - 2.00.00.039 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Nome: SQA 01

Dados | **Fiscal** | UP | Impostos 1 | Impostos 2 | Impostos 3 | Impostos 4 | Impostos 5

Empresa: 10 TOTVS

CNPJ: 53.113.791/0017-90

Inscrição Estadual: 255.119.682

Fornecedor: 1 SASAZAKI

Tributação PIS/COFINS

☒ Tributado


☐ Isento

Enter data or press ESC to end.


Parametrizando a **URL - Uniform Resource Locator** do **Web Service** usado pelo serviço de integração do **Protheus** com **ERP** linha **Datasul**. Esta **URL** é a mesma que parametrizamos no **appservice.ini**.

A **URL** informada é a mesma que consta na entrada configurada para o **Web Service** no arquivo **appserver.ini** da instalação do **TOTVS SIGAGFE**.

Por intermédio do botão **Testar Conexão** é possível verificar se o **Datasul** consegue estabelecer uma conexão válida com o **Web Service** de integração do **TOTVS SIGAGFE**.




Por intermédio do botão **Histórico** é possível consultar as eventuais falhas de conexão com o **Web Service** registradas pelas diversas rotinas de envio de dados do **Datasul** para o **TOTVS SIGAGFE**, após o início da utilização da integração via **Web Service**.



A opção **Integração Temporariamente Suspensa** pode ser usada para indicar ao **Datasul** que o **Web Service** de integração com o **TOTVS SIGAGFE** está intencionalmente fora do ar, nesse caso o **Datasul** irá registrar as pendências de integração para posterior processamento sem realizar tentativas de conexão com o **Web Service**, poupando recursos de processamento das rotinas. Não é necessário reiniciar os **Agentes** de integração ao marcar esse parâmetro.

A opção **Aviso Eletrônico**, quando marcada, enviará um *e-mail* para os destinatários informados. O aviso informará que houve uma falha de conexão do **Datasul** com o **Web Service** durante a integração com o **TOTVS SIGAGFE**, situação na qual deve-se verificar se o **Web Service** sofreu alguma queda imprevista.



O botão **Configurar** dá acesso aos programas do **Datasul** no qual são informados os parâmetros de envio de *e-mail* e o botão **Testar E-mail** oferece um teste de envio para confirmar a efetividade das configurações.

O envio de *e-mail* e suas configurações são funcionalidades nativas do **Framework Datasul**.

No registro de histórico de falhas de conexão é possível consultar se foi enviado o aviso eletrônico sobre a falha e quais os destinatários do aviso; se o envio do aviso falhar, os motivos da falha também serão registrados.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete no SIGAGFE:

- **Tabela de Frete** cadastrada e dependendo do parâmetro considera negociação, serão retornadas tabelas em negociação ou apenas liberadas.
- **Tipo de Documento** parametrizado.

Pré-requisitos para o cálculo do Frete no Pedido de Venda:


- **Pedido de Venda** deve estar com a **Situação Completo**.

- O tipo de frete no **Pedido de Venda** precisa ser a pagar. Logo, no pedido deve ser informada uma **Cidade CIF**, na pasta **Complementos**.


Integração na prática:

Vamos abrir o programa de cadastro de **PD4000**.

Podemos observar que ao abrir o programa de implantação de **Pedidos de Venda** o botão de **Simular Cálculo do Frete** já está disponível.



Após incluir e completar o **Pedido de Venda** é possível calcular o **Frete para este Pedido**.



Ao clicar sob o botão **Simular Cálculo Frete**, é apresentada uma nova janela **CDF003A - Simulação de Frete**, onde o usuário poderá inicialmente informar ou não o **Tipo de Veículo**, **Tipo de Operação**, **Classificação de Frete E/Ou Considera Negociações**.

O parâmetro **Considera Negociações**, visa definir se serão utilizadas as tabelas que ainda estejam em negociação para esta simulação, caso esteja desmarcado, retornará apenas as tabelas liberadas que atendam este pedido, estando marcado serão retornadas também as tabelas que estejam em negociação para aquela rota. Este parâmetro estará habilitado somente se nos **Parâmetros Integração EMS X SIGAGFE CD0089**, a opção **Manter Frete Simulado ERP no GFE**, da aba **Faturamento**, esteja desmarcado, caso este parâmetro esteja marcado, o parâmetro **Considera Negociações** ficará desmarcado e desabilitado, sendo possível utilizar na simulação apenas tabelas que estejam como liberadas. Este parâmetro quando habilitado, estará inicialmente marcado.

Campo/Descrição

GW1_ROMTV - Tipo de veículo do Romaneio

GW1_ROMCF - Classificação de frete do Romaneio

GW1_ROMTO - Tipo de operação do Romaneio

Com estas informações a simulação de **Cálculo do Frete** é executada, apresentando na rotina de **Pedido de Venda** o **Valor do Frete**, transportadora e rota.

Desta forma aprendemos como parametrizar, os pré-requisitos da função **Simular Cálculo do**

Frete no PD4000.

Como analisar o processo em caso de inconsistências:

Durante a integração com o **SIGAGFE**, no diretório temporário da sessão **Progress** são gerados três arquivos que auxiliam no diagnóstico de alguma não-conformidade.

Para identificar este diretório, abra a janela do **Editor Progress** e execute o seguinte comando:

- **MESSAGE SESSION:TEMP-DIRECTORY VIEW-AS ALERT-BOX INFORMATION.**

Os arquivos gerados pela simulação são:

- **simulacao.xml** - dados de envio para o **SIGAGFE**
- **xmlsimulation.xml** - dados de envio para o **SIGAGFE**
- **xmlsimulation_result.xml** - dados de retorno para o **ERP Datasul**

Quando o incidente encontra-se na etapa de cálculo da simulação, ou seja, até a execução do programa **GFEXFUNB**, é possível gerar a memória de cálculo em arquivo.

A parametrização da geração deste arquivo é realizada no **SIGAGFE**, através do programa de **GFEX000 -Parâmetros do Módulo**, pasta **Cálculo de Frete**, parâmetros **Gerar Log de Cálculo MV_LOGCALC** e **Diretório Log MV_DRTLOG**.

O conteúdo do campo **Diretório Log** deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH** informada no arquivo **appserver.ini**.

Exemplo:

ROOTPATH=C:\P11 no **Diretório Log** informado **\LOG** o arquivo será gerado abaixo do caminho **C:\P11\LOG**.

Também é possível fazer a simulação diretamente pelo **SIGAGFE**, através da execução do programa **GFEX011 - Simulação Simplificada**. Neste programa tem-se também o recurso de gerar a memória de cálculo em arquivo.

Com isso apresentamos como usar a Integração da **Simulação do Cálculo do Frete** no **Pedido de Venda** do **ERP** linha **Datasul**.

Saiba mais

Para mais informações acesse: [Logística - Linha Protheus - GFE - Log de detalhes na simulação do PD4000.](#)