

Logística - Linha Protheus - GFE - Tipo Documento de Carga e tabela genérica MQ

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:02:40 min

Dúvida

Como cadastrar o **Tipo de Documento de Carga** na tabela genérica **MQ**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

Quando o **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** tem integração com o **ERP Protheus** será necessário criar um relacionamento na tabela genérica **MQ**. A tabela genérica **MQ** está disponível no **SIGACFG**, na opção de **Bases de Dados**.

Tabela	Chave	Descrição
MQ	DS	NFD
MQ	NE	NFE
MQ	NS	NFS
MR	1	DBTRANS
MR	2	BRABESCO

Deverá ser vinculado o **Tipo de Nota** de saída/entrada com o **Tipo de Documento de Carga**. O **ERP Protheus** gera uma nota de saída/entrada com os seguintes campos gravados:

- **F2_TIPO** - Para nota de saída.
- **F1_TIPO** - Para nota de entrada.

O **SIGAGFE** gera um **Documento de Carga** onde é gravado o campo **Tipo Docto** no **Documento de Carga - GFEA044**.

Filial	Tipo Docto	Emissor	Nome Emissor	Data Emissao	Serie	
01-MATRIZ	NFS	000000002	FROTA DEDICADA	15/03/2019	1	000300
01-MATRIZ	NFS	000000005		25/04/2016	1	000001

Os tipos de documento devem ser cadastrados no **SIGAGFE** no programa **Tipos de Documento de Carga - GFEA041**.

Cadastro de Tipos de Documentos de Carga					Há filtros aplicados ao browse
+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações					III
Tipo Docto	Descricao	Tipo Transp	Sentido	Tipo Contab	
NFE	NOTA FISCAL DE ENTRADA	Normal	Entrada	Custo	Ativo
NFS	NOTA FISCAL DE SAIDA	Normal	Saída	Despesa	Ativo

Para correta integração da nota fiscal com o **SIGAGFE** é necessário fazer o de-para na tabela genérica **MQ**. O de-para será entre o **Tipo da Nota** do **ERP Protheus** com o **Tipo de Documento** do **SIGAGFE**.

1. Exemplo de integração onde o tipo da nota de saída e da nota de entrada é o mesmo.
Por exemplo, **letra N**.

Caso as notas de saída e entrada estejam gravando o mesmo tipo, por exemplo a letra **N**, a própria rotina de integração diferencia as notas de **Saída** e **Entrada** incluindo um pós-fixo na chave da tabela.

- **Nota Fiscal de Saída**

Tabela	Chave (F2_TIPO = N)	Descrição (GW1_CDTPODC)
MQ	NS	NFS

- **Nota Fiscal de Entrada**

Tabela	Chave (F1_TIPO = N)	Descrição (GW1_CDTPODC)
MQ	NE	NFE

A letra **S** ou **E** será incluída automaticamente pelo Sistema. Veja como cadastrar na tabela **MQ**:

TOTVS Configurador		
📄 ✂ 📁 💾 📤 ? ✓ ✗		
Pasta	De/para Nf X Docto. Carga\Itens	
🔍 De/para Nf X Docto. Carga Itens	Chave	Descricao
	NE	NFE
	NS	NFS

2. Exemplo de integração onde o tipos da nota de saída e da nota entrada são diferentes. Nesse caso não é usado o pós-fixo. Veja um exemplo onde para as notas de saída o campo **F2_TIPO** pode receber o valor **NS** e **DS**. E para as notas de entrada o campo **F1_TIPO** pode receber o valor **NE** e **DE**.

- **Nota Fiscal de Saída**

Tabela	Chave (F2_TIPO)	Descrição (GW1_CDTPDC)
MQ	NS	NFS
MQ	DS	NFDS

- **Nota Fiscal de Entrada**

Tabela	Chave (F1_TIPO)	Descrição (GW1_CDTPDC)
MQ	NE	NFE
MQ	DE	NFDE

Nesse caso não é utilizado o pós-fixo na chave da tabela. Como cadastrar na tabela **MQ**:



As **Notas de Transferência entre Filiais** no **ERP Protheus**, gravam o **F1_TIPO** e **F2_TIPO** como **"N"**. Nesse caso podem ser alteradas para **NFS** e **NFE**. Não há necessidade de criar um Tipo de Documento de Carga especial para elas.

Saiba mais

Para mais detalhes a respeito da integração entre **ERP Protheus** e **SIGAGFE** consulte o documento [Integração Protheus x GFE.](#)