# 环境配置

Copyright(C)2022, HITCRT\_VISION, all rights reserved.

Author: BG2EDG(928330305@qq.com), 龚林奥, 邹健, 笨小孩(milo\_name@outlook.com)

Time: 2022-08-06

测试机型: 华硕 A505Z 戴尔灵越7590

配置: AMD Ryzen5,核显; Intel i5 9th,独显 GTX 1650

# 1. Ubuntu系统安装

安装Ubuntu系统通常有两种方式,一种是在Windows系统中安装虚拟机,在虚拟机中安装Ubuntu系统,从而可以在Windows下使用Ubuntu系统,此方法优点是便捷,且对Windows系统基本没有影响,危险性小。另一种是在Windows系统外安装第二个Ubuntu系统,一次只能进入一个系统,这种方法可以在两个系统中都完全发挥出电脑的性能,但如果安装Ubuntu系统的过程中操作不好时容易让Windows系统崩溃。

正式入队后要求全员安装双系统,但竞培营期间可以安装虚拟机来过渡。虚拟机下性能没有双系统好,对于性能较好的电脑(近四年的电脑)可以安装虚拟机,性能一般的电脑建议还是双系统一步到位。

### ① 双系统教程 (推荐此方式)

第一步: 下载Ubuntu20.04镜像。 镜像文件网址: ubuntu镜像网址

ubuntu-20.04.5-desktop-amd64.iso

ubuntu-20.04.5-desktop-amd64.iso.torrent

第二步: 安装Ubuntu双系统。

博客教程: Windows10 安装Ubuntu双系统 虽然这个教程里安装的Ubuntu版本是18.04,但仍然适用于20.04版本。

参考视频教程 Windows 和 Ubuntu双系统教程1, Windows 和 Ubuntu双系统教程2。两个视频差不多。

*注意*: 双系统一般需要预留60~100G,看个人使用需求和笔记本配置决定。win10 磁盘管理中的"可用压缩空间大小"太小的解决方案

#### ② 虚拟机教程

参考视频教程 虚拟机VMware安装Linux系统

# 安装双系统过程中可能会出现的问题

#### (1) 双系统时间错乱

参考博客 Ubuntu和Windows双系统时间同步问题

### (2) 没有输入法

按照教程 <u>ubuntu安装和卸载ibus和fcitx</u> 进行。可以不用卸载ibus而直接安装fcitx。安装完成后点击屏幕左下角九个点图标,找到fcitx-config(两个小企鹅之一)。打开后点+号,找到Pinyin添加,并把它的它的顺序往前调整(点上箭头)。尝试了搜狗 Linux 会出现乱码,不推荐。





# (3) 显卡驱动

如果安装Ubuntu系统后没有出现系统黑屏和卡死情况可以跳过此问题。如果出现卡死,则需要手动安装显卡驱动,参见此教程 <u>ubuntu安装显卡驱动方法</u>

# 2.Ubuntu环境配置

(1) 安装 build-essential 打开终端,输入命令

```
sudo apt-get update
sudo apt install build-essential
```

# (2) 安装 git

```
1 | sudo apt install git
```

(3) 安装 CMake

# 第一种方式 (推荐此方式)

a. 添加签名密钥。打开终端输入

```
wget -O - https://apt.kitware.com/keys/kitware-archive-latest.asc
2>/dev/null | sudo apt-key add -
```

b. 添加源列表到存储库中。在终端输入

```
sudo apt-add-repository 'deb https://apt.kitware.com/ubuntu/ bionic
main'
sudo apt-get update
```

c. apt下载。在终端输入

1 sudo apt-get install cmake

# 第二种方式

a. 安装所需依赖

```
1 | sudo apt-get install openssl libssl-dev
```

- b. 进入 CMake官网 下载一个较新版本的CMake。下载完成后双击然后解压。
- c. 进入解压后的文件夹,右键文件夹打开终端,输入如下命令

```
1 | sudo ./bootstrap && sudo make -j8 && sudo make install
```

d. 安装后在终端输入如下命令查询CMake的安装版本,如果与安装包版本一致则说明安装成功

```
1 | cmake --version
```

- (4) 安装 OpenCV
- a. 安装依赖

```
1 sudo apt install build-essential (前面已安装可忽略)
2 sudo apt install pkg-config
3 sudo apt install cmake (前面已安装CMake可忽略)
```

**b.** 命令行安装 OpenCV 打开终端,输入如下命令

```
1 | sudo apt install libopencv-dev
```

(5) 安装 Eigen库

第一种方式(推荐此方式): 打开终端, 输入如下命令

```
1 sudo apt-get install libeigen3-dev
```

# 第二种方式:

- a. 去 Eigen 官网 下载最新稳定版本的Eigen。
- **b.** 双击进行解压,然后进入解压后的文件夹,右键在终端打开,先后输入如下命令

```
1 mkdir build
2 cd build
3 cmake ..
4 make -j8
5 sudo make install
```

(6) 安装 Boost 库 打开终端,输入如下命令行

1 | sudo apt install libboost-all-dev

(7) 安装 PCL 点云库 打开终端,输入如下命令行

 $1 \mid \mathsf{sudo}$  apt install libpcl-dev pcl-tools