

Autopassword Access Manager Autopassword Enterprise

실습

Dualauth

실습에 필요한 환경

각자 아래와 같은 환경 준비

- RockyLinux 8.10 VM 2개 (AAM/APE Server 설치용 및 AAM Linux Client 설치용)
- Windows 10 VM 1개 (AAM Windows Client 설치용)

AAM* & APE** 서버 통합 설치

* Autopassword Access Manager

** Autopassword Enterprise

Autopassword Access Manager(AAM)와 Autopassword Enterprise (APE) 실습

1. VM 생성 및 환경 설정
2. AAM, APE, DMZ 서버 통합 설치
3. 서버 라이선스 키 발급 및 업로드, 라이선스 키 검증 모듈 실행
4. APE 기본 설정
5. AAM 기본 설정 (Console / 관리자 웹)
6. Autopassword Enterprise 앱 설치
7. Autopassword Access Manager Windows Client 설치 및 로그인
8. Autopassword Access Manager Windows Client 삭제

AAM 서버 및 APE 서버 설치

1. 서버 설치 패키지 다운로드

- 다운로드 위치:
- 다운로드 파일:
 - > [AAM_APE_INSTALL.tgz](#) : AAM/APE 서버 통합 설치 패키지
 - > [apache-tomcat-11.0.10.tar.gz](#) : Tomcat 패키지

2. 설치 폴더 생성 : '/ESTAPP'

3. 다운로드한 2개의 패키지를, '/ESTAPP' 폴더로 이동

4. AAM_APE_INSTALL.tgz 패키지 압축 해제 (명령어: tar zxvf AAM_APE_INSTALL.tgz)

5. '/ESTAPP/AAM_APE_INSTALL' 폴더로 이동

6. mariaDB 설치

- 설치 방법 참고 (cat guide_mariadb_online.txt)
- 3개의 명령어를 실행시켜서, mariaDB 설치

```
[root@localhost AAM_APE_INSTALL]# cat guide_mariadb_online.txt
curl -Ls https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | sudo bash
dnf install -y MariaDB-server
systemctl enable --now mariadb
[root@localhost AAM_APE_INSTALL]#
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

6. 설치 스크립트 실행 : './autorun.sh'

1) 설치 방법 선택 : 7번 선택

```

> AutoPassword AccessManager Installation
> Purpose   : AutoPassword Package Installation
> Version   : v3.0.2504

-----

OS type : Rocky Linux release 8.10 (Green Obsidian)
OS Version : 4.18.0-553.el8_10.x86_64

-----

>> Select Install Type
-----
1. [StandAlone] APE Package
-----
2. [StandAlone] AAM Package
-----
3. [StandAlone] DMZ Package
-----
4. APE & AAM Package
-----
5. APE Package(APE, DMZ)
-----
6. AAM Package(AAM, DMZ)
-----
7. All Package(APE, AAM, DMZ)
-----
8. EXIT
-----

Please, Enter the number [1 - 8] : █
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

1) MariaDB 설치 여부 확인: 'y' 선택

```
[MariaDB Check] 마 리 아 DB 설 치 여 부 확 인 중 ...  
[MariaDB Check] 마 리 아 DB가 설 치 되 어 있 습 니 다 .  
[MariaDB Version] mariadb from 12.0.2-MariaDB, client 15.2 for Linux (x86_64) using EditLine wrapper  
[NEXT STEP] 설 치 를 계 속 진 행 하 시 겠 습 니 까 ? (y/n): y
```

2) 설치 폴더 선택 : 'y' 선택 ('/ESTAPP' 폴더 사용)

```
Install Directory [/ESTAPP]? [y/n]: y  
Install Directory : /ESTAPP
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

3) 서버 프로세스 실행 계정 생성 : 엔터 키 입력 ('namustorm' 계정 생성)

```
[Service User Verification]
```

```
>> Enter Service User [(When not entered) Set to 'namustorm'] : █
```


AAM 서버 및 APE 서버 설치

4) 생성한 계정의 암호 설정 : 'y' 입력 후, '1q2w3e4R5%' 두 번 입력(비밀번호 입력 후 비밀번호 확인)

```
암호를 설정 하시겠습니까? [y/n] : y  
Changing password for user namustorm.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

5) 인터넷에 연결되어 있는지 선택 : 'y' 입력

```
=====
[Check the Installation Environment]
=====
>> Is the server connected to the internet? [y/n]: █
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

6) 설치 작업 자동으로 진행됨. (네트워크 상황에 따라 시간이 소요됨)

> 필요한 여러 utility 설치, NTP 설정, Database 설치

```
=====
[Service User Verification]
=====
Service User : It has been set to 'namustorm'
=====
[Service Folder Creation / Copy]
=====
[File Path Substitution]
=====
[Set Folder Permissions]
=====
[Firewall settings and open]
=====
Opening ports for DMZ...
>> (Step4:DMZ) Firewall is running...
success
=====
[Register and Run the Service]
=====
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autopassword_connector.service -> /etc/systemd/system/autopassword_connector.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autopassword_push.service -> /etc/systemd/system/autopassword_push.service.
=====
[Alias settings for using the AAM/APE/DMZ(any account)]
=====
Proceed with file settings /home/namustorm/.bashrc
alias pushbin='cd /ESTAPP/dmz/push/bin'
alias pushlog='cd /ESTAPP/dmz/push/logs'
alias pushstart='systemctl start autopassword_push.service'
alias pushstop='systemctl stop autopassword_push.service'
alias connbin='cd /ESTAPP/dmz/connector/bin'
alias connlog='cd /ESTAPP/dmz/connector/logs'
alias connstart='systemctl start autopassword_connector.service'
alias connstop='systemctl stop autopassword_connector.service'
Proceed with file settings /root/.bashrc
alias pushbin='cd /ESTAPP/dmz/push/bin'
alias pushlog='cd /ESTAPP/dmz/push/logs'
alias pushstart='systemctl start autopassword_push.service'
alias pushstop='systemctl stop autopassword_push.service'
alias connbin='cd /ESTAPP/dmz/connector/bin'
alias connlog='cd /ESTAPP/dmz/connector/logs'
alias connstart='systemctl start autopassword_connector.service'
alias connstop='systemctl stop autopassword_connector.service'
Install_END_msg is null

> AutoPassword Package Install Finish
Execute the following command in your shell to load the changes:
source /root/.bashrc

[root@localhost AAM_APE_INSTALL]#
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

7) alias 등 수정 사항 반영

```
► AutoPassword Package Install Finish  
Execute the following command in your shell to load the changes:  
source /root/.bashrc
```

```
[root@localhost AAM_APE_INSTALL]# source /root/.bashrc
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

8) 프로세스 실행 상태 확인 (/ESTAPP/systemShell/schk.sh 실행 후, 1번 선택)

```
root@localhost:/ESTAPP/AAM_APE_INSTALL:> schk
```

```
> Autopassword Status Monitor Console
> Purpose   : 시스템 및 Service 점검
> File Name : schk.sh
> Version   : v2.0
```

```
-----
1. 서비스 상태 확인
```

```
-----
2. OS 및 시스템 상태 확인
```

```
-----
3. OS 및 시스템 주요 값 설정
```

```
-----
4. 종료
```

```
-----
메뉴를 선택하세요. [1/2/3/4]: 1
```

AAM 서버 및 APE 서버 설치

9) 프로세스 실행 상태 확인 (아래와 같으면 정상 상태)

> 서비스 상태 확인

> Purpose : 서비스를 위해 구동되는 프로세스들의 상태 및 정보 확인

서비스 점검							
프로세스	상태	PID	프로세스 시작 일시	구동 시간	설치 일자	USER	LISTEN Port
checkprocess	[중지]				2024-12-16	N/A	
keyverify	[중지]				2024-11-27	N/A	
push-linux	[정상]	27920	Mon Dec 16 14:37:12	15:08	2024-12-16	namusto+	14010
Watchdog(push)	[정상]	27908	Mon Dec 16 14:37:12	15:08	2024-12-16	namusto+	열린 포트 없음
connector-linux	[정상]	27867	Mon Dec 16 14:37:09	15:11	2024-12-16	namusto+	12010
Watchdog(conn~)	[정상]	27856	Mon Dec 16 14:37:09	15:11	2024-12-16	namusto+	열린 포트 없음
Tomcat(AP)	[정상]	27382	Mon Dec 16 14:36:17	16:03	2024-12-16	namusto+	11041,8004,8443,11040
Tomcat(AM)	[정상]	27642	Mon Dec 16 14:36:45	15:35	2024-12-16	namusto+	9443,9380,8005,8009
MariaDB	[정상]	24460	Mon Dec 16 14:36:04	16:16	2024-08-06	mysql	3306,3306

APE 기본 설정

1) APE 관리자 웹 접속

- > 접속 URL : http{s:///}{IP 주소}:8443
- > 로그인: 초기 로그인 정보 (estorm / estorm1234!)
 - 패스워드 변경: **1q2w3e4R5%**
- > 변경된 패스워드로 재 로그인

(원하는 비밀번호를 사용해도 되지만, 오류 발생 시 비밀번호 확인 불가)

2) 라이선스 키 설정

- > 라이선스 타입 : ‘클라우드’
- > 제품키 : 전달받은 정보를 입력
- 위 값들을 입력한 후, ‘저장’ 버튼 클릭

APE 기본 설정

3) 연동 서비스 설정 ('연동 서비스 > 연동 서비스 관리')

1. 목록에 표시된 항목의 서버 아이디 클릭

☐	No.	회사 이름	서버 아이디	서버 아이피	생성일	변경일	키발급
☐	1	Company name	ed1b5d9391114fa881283ca95cfcd8c4	127.0.0.1	2021-03-10	2021-05-06	<button>키발급</button>

2. 표시된 '서버 아이디'와 '관리자 토큰' 값을, 따로, 메모장에 복사함.

연동 서비스 관리

×

• 서버 아이디

ed1b5d9391114fa881283ca95cfcd8c4

• 서버 이름

AutoPassword서버

• 서버 아이피

127.0.0.1

• 관리자 토큰

db9c02a7d8484f5c90499007ffcdf45a002

APE 기본 설정

3) 연동 서비스 설정 ('연동 서비스 > 연동 서비스 관리')

3. 목록에 표시된 '키발급' 버튼 클릭 후, 'AAM 용 키' 값을, 따로, 메모장에 복사함.

The screenshot displays the APE interface for managing service settings. At the top, there is a table with columns: No., 회사 이름 (Company Name), 서버 아이디 (Server ID), 서버 아이피 (Server IP), 생성일 (Creation Date), 변경일 (Modification Date), and 키발급 (Key Distribution). The first row shows a service with ID 1, Company name, and a green '키발급' button.

Below the table, a modal dialog is open, showing the key distribution process. The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains two sections:

- 키 (Key):** Displays the key value `ZmU2NWRiYmlyZDFIZDQ0Mg==`.
- AAM 용 키 (AAM Key):** Displays the key value `fe65dbbb2d1ed442`, which is highlighted with a red rectangular box.

At the bottom of the dialog, there is a warning message: "한번 발급한 키는 다시 조회할 수 없습니다. 다시 발급하면 기존의 키는 없어지므로 잘 보관하시기 바랍니다." (Once issued, the key cannot be retrieved again. If issued again, the existing key will be deleted, so please save it carefully.) and a green '확인' (Confirm) button.

APE 기본 설정

4) 기본 정책 설정 ('설정 > 기본 정책 관리')

1. 회사 이름 설정 (앱에서 회사 추가 시, 제일 상단에 표시되는 문구)

> 예) team1, team2 등

2. 인증 서버 도메인 (앱에서 추가되는 회사들을 구분하기 위한 키 역할 수행)

> 예) www.naver.com, www.kakao.com 등

- 1, 2번 설정 후, '저장' 버튼 클릭

기본 정책 관리

인증에 사용하는 기본값을 설정할 수 있습니다.

• 회사 아이디	ed1b5d9391114fa881283ca95cfcd8c4
• 회사 이름	CompanyNameSample
• 인증서버 도메인	www.sample.com
• 인증서버 이름	sample AuthN

AAM 기본 설정 (콘솔 페이지 설정)

1) AAM 콘솔 웹 접속

> 접속 URL : `http{s}://{IP 주소}/console/login`

> 로그인 계정 : `system / manager`

2) '인증 서버 설정' ('Config > 시스템 구성 설정 > 인증 서버 설정')

1. APE에서 메모장에 복사해 둔 값과 비교 후, 다른 경우, 수정한 후, 제일 밑에, '수정' 버튼 클릭

> 'Corp ID' <-> '서버 아이디'

> 'Manager Token' <-> '관리자 토큰'

> 'Secret key' <-> 'AAM 용 키'

** 위 값들을 비교 및 수정 후, '수정' 버튼 클릭

인증 서버 설정

인증 서버 사용 여부	사용	* 인증 서버 : AutoPassword 앱, AAM OTP(동글) 사용 시, 연동하는 서버
인증 서버 IP	127.0.0.1	* 인증서버 IP(도메인) 정보. 기본값 : 127.0.0.1
인증 서버 포트	11040	
Corp ID	ed1b5d9391114fa881283ca95cfd8c4	
Manager Token	db9c02a7d8484f5c90499007ffcdf45a002	
Secret Key	fe65dbbb2d1ed442	
인증 서버 도메인	http://testovotp.shopcareap.com:5050	

수정

AAM 기본 설정 (관리자 웹 설정)

1) AAM 관리자 웹 접속

> 접속 URL : http^s://{IP 주소}

2) 로그인

> 초기 로그인 정보 (estorm / estorm1234!)

- 패스워드 변경: 1q2w3e4R5%

> 변경된 패스워드로 재 로그인

(원하는 비밀번호를 사용해도 되지만, 오류 발생 시 비밀번호 확인 불가)

AAM 기본 설정

3) 부서 생성 ('계정 및 정책 > 부서관리 > 부서명 관리')

- > '부서를 생성하려면 클릭하세요' link 클릭
- > 부서명 입력 (예: test_1)
- > '생성' 버튼 클릭



홈 > 부서 관리 > 부서명 관리

안녕하세요. 이스툼 님



부서명 관리

부서명을 입력하세요

검색

- 좌측 부서 현황의 부서를 선택하신 후, 부서를 생성하면 그 하위에 부서가 생성됩니다.
- ※ 해당 부서를 삭제하실 경우 하위 부서도 삭제됩니다.

Department 하위 부서 목록

test_1

생성

삭제

+ 부서를 생성하려면 클릭하세요.

AAM 기본 설정

4) 사용자 생성

(‘계정 및 정책 > 사용자 관리 > 사용자 정보’)

> ‘사용자 추가’ 버튼 클릭

> ‘사용자 이름’ 입력 (예, xxx)

> ‘사용자 아이디’ 입력 (예, tester) 후, ‘중복체크’
버튼 클릭

> ‘이메일 주소’ 입력 (예, tester@test.com)

> ‘휴대폰 번호’ 입력 (실제 사용자 휴대폰 번호 입력)

> ‘사용자 부서’ 버튼 클릭 후, 생성하였던 부서 명
(test_1) 클릭 후, ‘선택’ 버튼 클릭

> ‘사원번호’ 입력 (예, 1111) 후, ‘중복체크’ 버튼
클릭

> ‘생년월일’ 입력 (예, 111111)

> 페이지 하단에 ‘추가’ 버튼 클릭

The screenshot shows the 'Add User' (사용자 추가) page in the AutoPassword Access Manager Admin Console. The left sidebar contains navigation menus for 'Current and Policy' (현황 및 통계), 'Account and Policy' (계정 및 정책), 'Privilege Setting' (권한 설정), and 'Resource Management' (자원 관리). The main area is titled 'Add User' and includes a warning that required fields are marked with an asterisk. The form contains the following fields: 'User Name' (사용자 이름) with 'tester' entered; 'Company' (계열사) with a dropdown menu; 'User ID' (사용자 아이디) with 'tester' entered and a 'Duplicate Check' (중복체크) button; 'Email Address' (이메일 주소) with 'tester@test.com' entered; 'Mobile Number' (휴대폰 번호) with three empty boxes; 'Photo' (사진) with a 'Selected File None' (선택된 파일 없음) button and a 'Find File' (파일 찾기) button; 'Department' (사용자 부서) with a dropdown menu; 'Employee Number' (사원 번호) with '1111' entered and a 'Duplicate Check' (중복체크) button; and 'Date of Birth' (생년월일) with '111111' entered. A large orange 'Add' (추가) button is at the bottom right. A note at the bottom states: '* 사진은 증명사진 형태의 이미지를 이용해야 함. (jpg, jpeg, png)'.

192.168.200.175 내용:

등록되었습니다. 사용자 임시 비밀번호는 AM ID와 동일합니다. 임시
비밀번호를 변경해 주시기 바랍니다.

확인

AAM 기본 설정

5) APE 관리자 웹(<http://ip:8443>)에 접속하여, '사용자 > 사용자 및 인증기 관리' 페이지에서, AAM 관리자 웹에서 생성한 사용자 정보가, 정상적으로, APE에 전달되었는지 확인

AutoPassword

😊 반갑습니다, estorm 님

로그아웃

대시보드

현황

사용자

사용자 및 인증기 관리

OTP 단말

OTP 단말 관리

연동 서비스

연동 서비스 관리

로그

인증 결과 확인

사용자 및 인증기 관리

사용자와 사용자의 인증수단을 관리할 수 있습니다.

이름 ▼

🔍 입력해주세요.

검색

상세

☐	No.	이름	아이디	상태	인증 실패	인증기	생성일	변경일	등록 방식
☐	1	xxx	tester	☒	0	관리	2026-05-12	2026-05-12	AAM API

총1명의 사용자가 있습니다.


최대 사용자는5명 입니다.

전체 사용자 Excel 다운로드

< < 1 > >

Autopassword Enterprise 앱 설치

1) 구글 플레이스토어, 또는, 애플 앱스토어에서, 'Autopassword Enterprise' 앱을 검색하여 설치




Autopassword Enterprise 앱 설치

2) 계정 추가

- > 좌측 상단의 햄버거 메뉴 버튼 클릭
- > '계정' 메뉴 클릭 후, '계정 추가' 버튼 클릭
- > '인증 서버 URL 또는 IP 주소' 필드에, 생성한 AAM/APE 서버의 IP 주소값 입력 (예, 43.200.123.57)
- > '휴대 전화 번호' 필드에, 본인의 전화 번호 입력 (AAM 정보와 동일하게 입력) (예, 01012345678)
- > '본인 확인 번호 (SMS)' 필드에, AAM 계정 생성 시 입력하였던 생년월일 값 입력 (예, 111111)
- > '등록 확인 암호' 필드에, AAM 계정의 ID 값 입력 (예, kbchani)
 - 회사가 정상적으로 등록된 경우, 아래와 같이 회사 목록에 추가한 회사 정보가 표시된다.

(가상머신으로 진행하기때문에 같은 네트워크의 Wifi 연결 필수)



AAM Windows Client 실습

Autopassword Access Manager Windows Client 설치 및 로그인(가상머신)

- 주의

AAM Windows 클라이언트 설치는 앞서 설치한 **Windows 10 가상머신** 에서 실행해야 합니다.

컴퓨터 **재부팅시** 가상머신에 있는 **인증서버가 종료** 되기때문에 윈도우에서 인증을 진행 할 수 없습니다.

Autopassword Access Manager Windows Client 설치 및 로그인(가상머신)

- 1) 설치 파일 실행 : [AAM_3.3.0.1_Setup.exe](#)
- 2) 서버 정보 입력
 - > 서버 주소 : AAM/APE 서버의 IP 주소 입력 (예, 43.200.123.57)
 - > 포트 : 80
- 3) 언어 선택 : 한국어
- 4) AAM 아이디 : 생성한 AAM 계정 아이디 (예, test)
- 5) AAM 사용자 비밀번호 : 초기에는 계정과 비밀번호가 동일함 (예, test)
- 6) 컴퓨터 이름 : 중복되지 않게 입력 (예, test_pc)
- 7) 시스템 재 시작 (재 시작 전에, 본인들의 Windows PC 로그인 암호를 기억하고 있을 것)
- 8) Autopassword 로그인 (아이디 입력)
- 9) 현재 PC의 윈도우 비밀번호 재 입력 (Agent가 알고 있어야 함)
- 10) 오프라인 OTP 생성
 - > 앱에서 'Offline OTP 추가' 버튼 클릭
 - > PC 로그인 화면에서 '설정 > PC 오프라인 등록' 메뉴 선택 후, 출력되는 QR 코드 등록

Autopassword Access Manager Windows Client 삭제


- 1) '설정 > 앱 > 제거' 메뉴 클릭
- 2) 'Autopassword Access Manager' 검색 후, '제거' 버튼 클릭
- 3) 새 윈도우 비밀번호 설정
- 4) PC 재 시작

AAM Linux Client 실습

AAM Linux 클라이언트 설치

1

AAM Linux 클라이언트 설치파일
업로드 후 실행



AAM Linux 클라이언트 설치

```
[root@ip-172-31-30-82 rocky]# mkdir /Installdir
[root@ip-172-31-30-82 rocky]# cp AAM_Linux_Client_1.2.0_20260123.tgz /Installdir
[root@ip-172-31-30-82 rocky]# cd /Installdir
[root@ip-172-31-30-82 Installdir]# tar zxvf AAM_Linux_Client_1.2.0_20260123.tgz
function.sh
install_aam_linux_client.sh
pack/
pack/chroot/
pack/chroot/aam/
pack/chroot/aam/bin/
pack/chroot/aam/bin/gzip
pack/chroot/aam/bin/run.sh
pack/chroot/aam/bin/aam_logging
pack/chroot/chroot.dev.sh
pack/chroot/chroot.eng.sh
pack/chroot/chroot.ubuntu.sh
pack/chroot/dummy-1.0.2.jar
pack/chroot/etc/
pack/chroot/etc/profile
pack/chroot/logger_config.json
pack/chroot/session.json
pack/data/
pack/data/autopassword.db
pack/bin32/
pack/bin32/.gitkeep
pack/bin32/pam_autopassword.so
pack/log/
pack/bin64/
pack/bin64/pam_autopassword.so
pack/config/
pack/config/autopassword.cfg
pack/config/continuous_auth.cfg
README.md
remove_aam_linux_client.sh
sshd_mydir.te
```

2-1

다음의 명령어로 설치 준비 및 진행

```
mkdir /Installdir
```

```
cp AAM_Linux_Client_1.2.0_20260123.tgz
/Installdir
```

```
cd /Installdir
```

```
tar zxvf AAM_Linux_Client_1.2.0_20260123.tgz
```


2-2

다음의 명령어로 설치 준비 및 진행

`./install_aam_linux_client.sh`

```
▶ Autopassword Linux Client Installation
```

```
▶ Purpose : S/W Install
```

```
▶ File Name : install_aam_linux_client.sh
```

```
▶ Version : v1.2.0
```

```
=====
설 정 정 보 입 력
=====
```

```
=====
[Input the IP address (IPv4) and Port of the AAM Server]
=====
```

```
start
```

```
AAM Server의 IP 주소 (IPv4)를 입력 하 세 요 : █
```

AAM Linux 클라이언트 설치

```
> Autopassword Linux Client Installation
> Purpose   : S/W Install
> File Name  : install_aam_linux_client.sh
> Version    : v1.2.0
```

```
=====
설정 정보 입력
=====
```

```
=====
[Input the IP address (IPv4) and Port of the AAM Server]
=====
```

```
start
```

```
AAM Server의 IP 주소 (IPv4)를 입력하세요 : 192.168.200.151
```

```
AAM 서버와 통신 시 사용할 프로토콜을 입력하세요 (http 또는 https): http
```

```
=====
SSH를 통한 root 계정 로그인을 비활성화하시겠습니까? (y/n): n
=====
```

3

설치 과정에서 입력하는 내용
(설치 후 IP 및 프로토콜 변경가능)

AAM Server의 IP 주소 : **{{server IP}}**

AAM 서버 통신 프로토콜 : **http**

SSH로 root 계정 로그인 비활성화 : **n**

Autopassword Access Manager Linux Client 설치

6) 설치 완료

```
=====
[Install AAM Linux Cilent]
=====
start
completed
=====
[Environment Settings]
=====
start
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
completed
=====
[Disable SELinux configuration]
=====
start
setenforce: SELinux is disabled
completed
=====
AAM Linux Client Installation Complete...
=====

AAM Linux Client has been successfully installed...
Installation complete..

[root@localhost AAM_Linux_Client_Install]# █
```

```
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication yes
```

```
#%PAM-1.0
auth      sufficient  pam_autopassword.so
```

4

sshd 데몬 설정

vi /etc/ssh/sshd_config

ChallengeResponseAuthentication 을
yes 로 변경

5

PAM 설정 변경

vi /etc/pam.d/sshd

2번 라인에 auth sufficient
pam_autopassword.so 추가

AAM Linux 클라이언트 설치

```
[root@localhost InstallDir]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

```
[root@localhost InstallDir]# setenforce 0
[root@localhost InstallDir]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  permissive
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[root@localhost InstallDir]# █
```

6

selinux 예외 처리
(외부 접속 연결 허용)

selinux 현재 상태 확인
sestatus

'Current mode'를 'permissive' 로
변경
setenforce 0

7

Linux 에 영구적으로 적용하기
위해 **selinux** 설정 변경

vi /etc/sysconfig/selinux

‘SELINUX’ 값을 ‘disabled’로 변경

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled  - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum  - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls      - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

AAM Linux 클라이언트 설치

```
log_dir = /usr/local/autopassword/log
log_file = autopassword.log
log_level = 3

use_syslog = 0

gen_passwd_len = 24

timeout = 10
url_base = http://192.168.200.151/rest/

url_id_check = v150/clientIF/idCheck
url_get_rotp = cert/otp/start
url_user_action = cert/otp/wait
url_cancel = cert/otp/cancel
url_user_pwd = v150/clientIF/linuxLoginPwd

url_otp_check = cert/otp/check

url_sync_user_id = v150/clientIF/addSystemAccount
url_save_totp_key = v150/clientIF/addTotpKey
url_get_pwd_policy = v150/clientIF/changePasswordPolicy
url_send_change_pwd_log = v150/clientIF/addChangePwLog
url_send_offline_otp_log = v150/clientIF/setLoginLog

url_get_session_info = aam/session

url_get_logger_config = aam/logger/config
```

8

AAM 서버 IP 설정

```
vi
/usr/local/autopassword/config/au
topassword.cfg
```

(예시)

```
url_base=
http://{AAM 서버주소}/rest/
```

안내받은 값으로 수정


Autopassword Access Manager Linux Client 설정 확인

6) Linux 서버 재 시작

> 명령어 : reboot

cf) username 에 root 가 있으면 항상 해당 계정으로 자동 로그인 시도.


새로 세션 접근 만들어서 시도하는 것을 권장



Autopassword Access Manager 서버 설정 변경 (1)

1) 리눅스 클라이언트 PC 등록

1. '자원 관리 > 컴퓨터 관리 > Linux 컴퓨터 관리' 페이지로 이동
2. '컴퓨터 등록' 버튼 클릭
3. 클라이언트 PC 정보 입력 (IP 주소는 public IP 주소 입력)



The screenshot shows a web form titled '컴퓨터 등록' (Computer Registration) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

- 컴퓨터 이름*** (Computer Name): A text input field containing 'kbchani_linux'.
- IP 주소*** (IP Address): A text input field containing '182.220.224.44'.
- MAC 주소*** (MAC Address): A text input field containing '00:0c:29:fd:5e:ff'.
- 세션 유지 시간(분)** (Session Maintenance Time (min)): An empty text input field.
- 리눅스 타입** (Linux Type): Two radio button options: '개인' (Personal) which is selected, and '공용' (Public).
- 등록** (Register): An orange button at the bottom center.

Autopassword Access Manager 서버 설정 변경 (2/2)

2) 사용자 계정에 추가한 Linux 컴퓨터에 접근할 수 있는 권한 부여

1. '권한 설정 > 사용자 권한 설정 > 자원 접근 권한' 페이지로 이동

2. 로그인에 사용할 계정 우측에 '등록' 버튼 클릭

3. '권한 대상' 은 '컴퓨터' 지정 후, '다음' 버튼 클릭

4. '컴퓨터 권한 등록 설정'에서 'OS 타입'을 'Linux'로 지정 후, '검색' 버튼 클릭

5. '등록 가능 컴퓨터' 목록에서, 추가한 컴퓨터 정보 우측의 '선택' 버튼 클릭

6. 저장 버튼 클릭

등록

STEP 2. 컴퓨터 권한 등록 설정

Linux

컴퓨터 이름

검색

2-1. 등록 가능한 컴퓨터

컴퓨터 이름	아이피	OS 타입	시스템 계정	지정 여부
kbchani_linux	182.220.224.44	L		선택

선택된 컴퓨터

컴퓨터 이름	아이피	OS 타입	시스템 계정	지정 여부
kbchani_linux	182.220.224.44	L		제외

이전

저장

STEP 2

Autopassword Access Manager Linux Client 삭제

1) OS 계정 패스워드 변경

> 비밀번호 변경 정책을 사용하고 있었다면, 재 설정할 필요가 있음.

> 명령어 : passwd 사용자_계정

2) 삭제 스크립트 실행

> 명령어 : ./remove_aam_linux_client.sh

3) 관리자 웹에서 Linux 컴퓨터 삭제

> '자원 관리 > 컴퓨터 관리 > Linux 컴퓨터 관리'

> 생성했던 Linux 컴퓨터 삭제

Contact

DUALAUTH Co.,
Ltd.
www.dualauth.com
[sales@dualauth.co](mailto:sales@dualauth.com)
[m](mailto:sales@dualauth.com)