# 目 录

1	结构		2
	1.1	定义结构	2
		1.1.1 结构中域的对齐	2
	1.2	声明结构变量	3
	1.3	结构中域成员的引用	3
	1.4	间接寻址结构数据	4
	1.5	变址寻址结构数据	4
2	联合		4
3	宏		5

# 1 结构

## 1.1 定义结构

结构使用 STRUCT 和 ENDS 伪指令定义,格式如下:

```
名字 STRUCT

z 域的声明

名字 ENDS
```

如果结构的域有初始值,在定义结构变量时这些初始值就成了结构变量域的默认值。 结构中可使用多种类型的初始值,有字符串、整数、数组。初始化数组时,可以使用 DUP 操作符初始化数组元素。还可以使用"?",用于代表域未定义。以下是一个例子:

```
Employee STRUCT

IdNum BYTE "00000000"

LastName BYTE 30 DUP(0)

FirstName BYTE ?

Salary History DWORD 0, 0, 0, 0

Employee ENDS
```

#### 1.1.1 结构中域的对齐

通过 ALIGN 伪指令设置一个域或变量的地址对齐方式,格式如下:

```
ALIGN datatype
```

如果想让 myVar 对齐在双字地址边界上,如下操作:

```
1 ALIGN DWORD
2 myvar DWORD ?
```

以下是数据类型的地址对齐方式:

成员类型	对齐方式	
BYTE, SBYTE	对齐在8位(字节)边界上	
WORD, SWORD	对齐在 16 位(字)边界上	
DWORD, SDWORD	对齐在 32 位 (双字)边界上	
QWORD	对齐在 64 位(8 字节)边界上	
REAL4	对齐在 32 位 (双字)边界上	
REAL8	对齐在 64 位(8 字节)边界上	
结构成员	其成员所要求的最大的对齐方式	
联合成员	第一个成员要求的对齐方式	

在结构中使用 ALIGN 伪指令使得成员 years 对齐在字边界上、成员 SalaryHistory 对 齐在双字边界上,如下所示:

```
Employee STRUCT

IdNum BYTE "00000000"

LastName BYTE 30 DUP(0)

ALIGN WORD

Years WORD 0

ALIGN DWORD

SalaryHistory DWORD 0,0,0,0

Employee ENDS
```

## 1.2 声明结构变量

声明结构变量的格式如下:

```
; identifier是标志符名
; structureType是已经定义的结构
identifier structureType <initializer-list>
```

初始值列表中的值按照从左到右的顺序对结构的相应成员依次赋值,可以插入逗号作为占位符跳过对结构中某些域的初始化,如下所示:

```
point1 COORD <5,10>
person3 Employee <,"dJones">
```

对于结构中数组类型的域,可以使用 DUP 操作符初始化某些或全部数组元素。如果 初始化值比域短,那么剩余位置将用 0 填充。例子如下:

```
person4 Employee <,,,2 DUP(20000)>
```

对于结构中字符串类型的域,如果初始化值比域短,那么剩余位置以空格填充,字符 串的末尾不会自动插入空字符。

## 1.3 结构中域成员的引用

汇编中对结构成员的引用和 C 语言类似,例子如下:

```
Employee STRUCT
1
2
           IdNum BYTE "000000000"
            LastName BYTE 30 DUP(0)
           ALIGN WORD
            Years WORD 0
           ALIGN DWORD
           SalaryHistory DWORD 0, 0, 0, 0
       Employee ENDS
10
       worker Employee <>
11
12
       .code
13
```

```
mov dx, worker.Years
mov worker.SalaryHistory, 20000
mov [woker.SalaryHistory+4], 30000
```

## 1.4 间接寻址结构数据

使用间接操作数饮用结构时要求使用 PTR 结构符,如下所示:

```
mov esi, OFFSET worker
mov ax, (Employee PTR [esi]). Years
```

## 1.5 变址寻址结构数据

可以使用变址操作数访问结构数组。假设 department 是一个包含 5 歌 Employee 对象的数组,可以使用下面语句访问其索引位置 1 处的 Employee 对象的 Years 域:

```
department Employee 5 DUP(<>)

code
mov esi, TYPE Employee
mov department[esi]. Years, 4
```

## 2 联合

结构的每个域都有一个相对于结构第一个字节的偏移值,而联合中的所有域都是从同一偏移地址开始的,所以联合的大小等于其中最长的域的长度。联合使用 UNION 和 ENDS 伪指令声明。当联合不是某个结构的成员时,定义格式如下所示:

```
unionname UNION
union-fields
unionname ENDS
```

当联合嵌套在结构中时,则格式如下:

```
structname STRUCT

; ...

UNION unionname
union—fields

ENDS
structname ENDS
```

联合中所有域只能有一个初始化值,如下所示:

```
Integer UNION
D DWORD 1
W WORD 5
B BYTE 8
Integer ENDS

data
myInt Integer <>
```

myInt.D、myInt.W 和 myInt.B 都等于 1, 而忽略了 W 和 B 的初始值。 除了所有域只能有一个初始化值这一点之外,联合的语法和结构的语法完全相同。 联合因为可以使用不同大小的操作数,所以在某些场合下具有灵活性,如下所示:

```
1 .data
2 val3 Integer <>
3
4 .code
5 mov val3.B, al
6 mov val3.W, ax
7 mov val3.D, eax
```

使用联合时同一时刻只能使用联合中的一种数据类型,以免造成数据的冲突。

# 3 宏